Indhyllet

Design: Amy Gunderson

https://www.ravelry.com/designers/amy-gunderson

Skøn cardigan i tykt garn på tykke pinde. Den findes i 9 størrelser op til 5XL og er i overstørrelse, så man kan svøbe sig i den. Med vendbar krave. Her i 100 % Superwash merinould på pinde 6 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 6 mm

Strikkefasthed: 15 m/21 p = 10 x 10 cm i ternet mønster.

Garn tykkelse: Worsted/Aran

Teknikker: Diagram, Kabelstrik / snoningsstrik

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Overblik

Pindestørrelse: 6 mm

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Detaljer

Konstruktion: 15 m/21 p = 10 x 10 cm i ternet mønster.

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Fremgangsmetode: Denne kokonagtige cardigan er i overstørrelse og er nærmest et tæppe, du kan hylle dig ind i. En åben poncho med ærmer. Den strikkes fra side til side i et stykke.


Den nederste kant på ryggen tilføjes bagefter. Kraven har en vendbar snoning med rib, og den kan foldes op eller ned.

Størrelser

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Vist i str S. Modellen har et brystmål på 86½ cm.

Mål

Rygbredde: 76½ (79¼, 82¼, 82¼, 85¼, 88, 91, 94, 97) cm. Omkreds: 172 (175½, 178, 186, 189, 192½, 203, 206½, 209) cm.



A: Bredde på forstykke: 48½ (48½, 48½, 52, 52, 52, 56½, 56½, 56½) cm B: Længde bagpå: 32 (32, 36, 36, 36, 36, 40, 40, 40) cm C: Ærmegab: 33½ (33½, 37, 37, 37, 37, 39½, 39½, 39½) cm D: Bredde på ryg: 76¼, 79½, 82½, 85, 88½, 91, 94, 96½) cm

Materialer

Garn

Madelinetosh TML Triple Twist (100 % Superwash merinould; 119 m/100 g); farve: Leaf Fall; 8 (9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13) ngl. Triple Twist er et tretrådet garn i aran-vægt. Hvis du erstatter med et andet garn, så vælg tvundet, tretrådet garn i uld eller uld/akryl.

Strikkepinde

Rundpind 6 mm, 100 cm. Brug altid den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører. Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

15 m/21 p = 10 x 10 cm i ternet mønster.

Ribmønster

(Deleligt med 3 m + 1. Strikket frem og tilbage)

- P 1 (rets): 1 vr, *2 r, 1 1*. Gent fra * til * pinden ud.


- P 2 (vrangs): 1 r, *2 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.


- Gent p 1-2.

Forkortelser

4x4 VK: 4x4 venstre kryds: Sæt de næste 4 m på snoningsp og hold den foran arb, 1 r, 2 vr, 1 r fra venstre p, 1 r, 2 vr, 1 r fra snoningsp. 1 ud: Saml lænken ml maskerne op og strik den dr ret = 1 m taget ud. 1 ud vr: Saml lænken ml maskerne op bagfra, strik denne m vr = 1 m taget ud.

Diagrammer





Ternet mønster

(Deleligt med 6 m + 2)

- P 1 (rets): *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 vr.
- P 2 (vrangs): 2 r, *4 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3: *2 r, 4 vr*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 r.
- P 4: P2, *4 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 5-6: Gent p 3-4.
- Gent p 1-6.

Vendbar snoning

(Panel over 10 m)

- P 1 (rets): 1 r, 4x4 VK, 1 r.
- P 2 (vrangs): (2 vr, 2 r) x 2, 2 vr.
- P 3: (2 r, 2 vr) x 2, 2 r.
- P 4: (2 vr, 2 r) x 2, 2 vr.
- P 5-6: Gent p 3-4.

- Gent p 1-6.

Sådan gør du

Højre forkant

- Slå 71 (71, 71, 77, 77, 77, 83, 83, 83) m op.

- Strik 7½ cm rib 2 r, 1 vr. Slut med en retp.

- Udtagningsp (vrangs): Strik rib over 58 (58, 58, 64, 64, 64, 70, 70, 70) m, sæt markør, strik rib over 4 m, sæt markør, (1 ud vr, 1 vr, 1 ud, 1 r) x 2, 1 ud vr, 1 vr, sæt markør, strik rib over de sidste 4 m = 5 m taget ud = 76 (76, 76, 82, 82, 82, 88, 88, 88) m.

Højre forstykke

Bemærk: Læs dette afsnit først, da flere ting strikkes samtidig.

- P 1 (rets): Strik rib til markør, strik vendbar snoning til markør, strik rib til markør, strik ternet mønster pinden ud.

- P 2 (vrangs): Strik ternet mønster til markør, strik rib til markør, strik vendbar snoning til markør, strik rib pinden ud.

- Forts således til og med p 6 af ternet mønster og gent derefter p 1-6 af ternet mønster yderligere 8 (8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10) gange.

- Samtidig starter du udtagninger til krave, efter du har strikket 3 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5) fulde gentagelser af ternet mønster.

Udtagninger

- Udtagningsp (rets): Strik i mønster til 1 m før tredje markør, 1 ud vr, strik mønster pinden ud = 1 m taget ud.

Bemærk: Indarbejd de udtagne m i mønstret.

- Gent udtagningsp på alle retp yderligere 17 gange = 31 kravem, 94 (94, 94, 100, 100, 100, 106, 106, 106) m i alt.

Opslag til ryg

- Næste p (rets): Strik mønster pinden ud, slå 36 (36, 42, 42, 42, 42, 48, 48, 48) op = 130 (130, 136, 142, 142, 142, 154, 154, 154) m i alt.

- Næste p (vrangs): Strik p 2 af ternet mønster til markør, strik mønster pinden ud. Forts på denne måde til og med p 6 af mønstret. Gent p 1-6 yderligere 25 (26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32) gange, gent derefter p 1 endnu en gang.

- Næste p (vrangs): Luk af for 36 (36, 42, 42, 42, 42, 48, 48, 48) m, strik mønster pinden ud = 94 (94, 94, 100, 100, 100, 106, 106, 106) m tilbage.

Indtagninger

- Indtagningsp (rets): Strik mønster til 2 m før tredje markør, 2 r dr sm, strik mønster pinden ud = 1 m taget ind.

- Gent indtagningsp på alle retp yderligere 17 gange = 76 (76, 76, 82, 82, 82, 88, 88, 88) m tilbage.

- Strik yderligere 18 (18, 24, 24, 24, 24, 30, 30, 30) p i mønster.

- Næste p (vrangs): Fjern markører efterhånden og strik i mønster til snoningsmarkør, (2 vr sm, 2 r sm) x 2, 2 vr sm, strik mønster pinden ud = 71 (71, 71, 77, 77, 77, 83, 83, 83) m tilbage.

- Strik 7½ cm rib. Slut med en vrangp.

- Luk af for alle m.

Kant på ryggen

- Med rets vendt mod dig strikker du 114 (117, 120, 120, 126, 129, 135, 138, 144) m op, ca. 7 m for hver 10 p.

- P 1 (vrangs): 1 vr, strik rib pinden ud.

- P 2 (rets): 1 r, strik rib pinden ud.

- Forts således, til kanten måler 7½ cm. Slut med en vrangp.

- Luk af for alle m.

Færdiggørelse

- Hæft alle ender.

- Sy siderne af kanten bagpå fast til ribben på forstykkernes nederste kant.

Om designeren

(c) 2021 Amy Gunderson. Original titel Enveloped. Udgivet i Knitty Winter 2021. Fotos: Alex Henley. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Amy. Oversat at Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Størrelseskategori: Store størrelser, Voksen

Overdele og kjoler: Cardigans / Jakker, Ponchoer / Slag

Strikkefasthed: 15 m

Konstruktion: Monteringsfri, Strikket fladt

Pindestørrelse: 6 mm

Garntykkelse: Worsted/Aran

Teknik: Diagram, Kabelstrik / snoningsstrik

Fremgangsmåde


Denne kokonagtige cardigan er i overstørrelse og er nærmest et tæppe, du kan hylle dig ind i. En åben poncho med ærmer. Den strikkes fra side til side i et stykke. Den nederste kant på ryggen tilføjes bagefter. Kraven har en vendbar snoning med rib, og den kan foldes op eller ned.

Størrelser

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Vist i str S. Modellen har et brystmål på 86½ cm.

Mål

Rygbredde: 76½ (79¼, 82¼, 82¼, 85¼, 88, 91, 94, 97) cm. Omkreds: 172 (175½, 178, 186, 189, 192½, 203, 206½, 209) cm.



A: Bredde på forstykke: 48½ (48½, 48½, 52, 52, 52, 56½, 56½, 56½) cm B: Længde bagpå: 32 (32, 36, 36, 36, 36, 40, 40, 40) cm C: Ærmegab: 33½ (33½, 37, 37, 37, 37, 39½, 39½, 39½) cm D: Bredde på ryg: 76¼, 79½, 82½, 85, 88½, 91, 94, 96½) cm

Materialer

Garn

Madelinetosh TML Triple Twist (100 % Superwash merinould; 119 m/100 g); farve: Leaf Fall; 8 (9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13) ngl. Triple Twist er et tretrådet garn i aran-vægt. Hvis du erstatter med et andet garn, så vælg tvundet, tretrådet garn i uld eller uld/akryl.

Strikkepinde

Rundpind 6 mm, 100 cm. Brug altid den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører. Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

15 m/21 p = 10 x 10 cm i ternet mønster.

Ribmønster

(Deleligt med 3 m + 1. Strikket frem og tilbage)

- P 1 (rets): 1 vr, *2 r, 1 1*. Gent fra * til * pinden ud.


- P 2 (vrangs): 1 r, *2 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.


- Gent p 1-2.

Forkortelser

4x4 VK: 4x4 venstre kryds: Sæt de næste 4 m på snoningsp og hold den foran arb, 1 r, 2 vr, 1 r fra venstre p, 1 r, 2 vr, 1 r fra snoningsp. 1 ud: Saml lænken ml maskerne op og strik den dr ret = 1 m taget ud. 1 ud vr: Saml lænken ml maskerne op bagfra, strik denne m vr = 1 m taget ud.

Diagrammer





Ternet mønster

(Deleligt med 6 m + 2)

- P 1 (rets): *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 vr.
- P 2 (vrangs): 2 r, *4 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3: *2 r, 4 vr*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 r.
- P 4: P2, *4 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 5-6: Gent p 3-4.
- Gent p 1-6.

Vendbar snoning

(Panel over 10 m)

- P 1 (rets): 1 r, 4x4 VK, 1 r.
- P 2 (vrangs): (2 vr, 2 r) x 2, 2 vr.
- P 3: (2 r, 2 vr) x 2, 2 r.
- P 4: (2 vr, 2 r) x 2, 2 vr.
- P 5-6: Gent p 3-4.

- Gent p 1-6.

Sådan gør du

Højre forkant

- Slå 71 (71, 71, 77, 77, 77, 83, 83, 83) m op.

- Strik 7½ cm rib 2 r, 1 vr. Slut med en retp.

- Udtagningsp (vrangs): Strik rib over 58 (58, 58, 64, 64, 64, 70, 70, 70) m, sæt markør, strik rib over 4 m, sæt markør, (1 ud vr, 1 vr, 1 ud, 1 r) x 2, 1 ud vr, 1 vr, sæt markør, strik rib over de sidste 4 m = 5 m taget ud = 76 (76, 76, 82, 82, 82, 88, 88, 88) m.

Højre forstykke

Bemærk: Læs dette afsnit først, da flere ting strikkes samtidig.

- P 1 (rets): Strik rib til markør, strik vendbar snoning til markør, strik rib til markør, strik ternet mønster pinden ud.

- P 2 (vrangs): Strik ternet mønster til markør, strik rib til markør, strik vendbar snoning til markør, strik rib pinden ud.

- Forts således til og med p 6 af ternet mønster og gent derefter p 1-6 af ternet mønster yderligere 8 (8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10) gange.

- Samtidig starter du udtagninger til krave, efter du har strikket 3 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5) fulde gentagelser af ternet mønster.

Udtagninger

- Udtagningsp (rets): Strik i mønster til 1 m før tredje markør, 1 ud vr, strik mønster pinden ud = 1 m taget ud.

Bemærk: Indarbejd de udtagne m i mønstret.

- Gent udtagningsp på alle retp yderligere 17 gange = 31 kravem, 94 (94, 94, 100, 100, 100, 106, 106, 106) m i alt.

Opslag til ryg

- Næste p (rets): Strik mønster pinden ud, slå 36 (36, 42, 42, 42, 42, 48, 48, 48) op = 130 (130, 136, 142, 142, 142, 154, 154, 154) m i alt.

- Næste p (vrangs): Strik p 2 af ternet mønster til markør, strik mønster pinden ud. Forts på denne måde til og med p 6 af mønstret. Gent p 1-6 yderligere 25 (26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32) gange, gent derefter p 1 endnu en gang.

- Næste p (vrangs): Luk af for 36 (36, 42, 42, 42, 42, 48, 48, 48) m, strik mønster pinden ud = 94 (94, 94, 100, 100, 100, 106, 106, 106) m tilbage.

Indtagninger

- Indtagningsp (rets): Strik mønster til 2 m før tredje markør, 2 r dr sm, strik mønster pinden ud = 1 m taget ind.

- Gent indtagningsp på alle retp yderligere 17 gange = 76 (76, 76, 82, 82, 82, 88, 88, 88) m tilbage.

- Strik yderligere 18 (18, 24, 24, 24, 24, 30, 30, 30) p i mønster.

- Næste p (vrangs): Fjern markører efterhånden og strik i mønster til snoningsmarkør, (2 vr sm, 2 r sm) x 2, 2 vr sm, strik mønster pinden ud = 71 (71, 71, 77, 77, 77, 83, 83, 83) m tilbage.

- Strik 7½ cm rib. Slut med en vrangp.

- Luk af for alle m.

Kant på ryggen

- Med rets vendt mod dig strikker du 114 (117, 120, 120, 126, 129, 135, 138, 144) m op, ca. 7 m for hver 10 p.

- P 1 (vrangs): 1 vr, strik rib pinden ud.

- P 2 (rets): 1 r, strik rib pinden ud.

- Forts således, til kanten måler 7½ cm. Slut med en vrangp.

- Luk af for alle m.

Færdiggørelse

- Hæft alle ender.

- Sy siderne af kanten bagpå fast til ribben på forstykkernes nederste kant.

Om designeren

(c) 2021 Amy Gunderson. Original titel Enveloped. Udgivet i Knitty Winter 2021. Fotos: Alex Henley. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Amy. Oversat at Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.


Flere billeder



Enveloped 8



Enveloped 5



Enveloped 9



Enveloped 4



Enveloped 7

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/indhyllet/