Casey

Design: Bobbie Fitzgerald

http://www.lionbrand.com

Skøn sweater med snoninger i 5 størrelser op til 2XL. Ryggen er længere end forstykket. Her i akryl og alpaca på pinde 4½ og 5 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 4,5 mm, 5 mm

Strikkefasthed: 18 m/24 p = 10 x 10 cm i dobbelt perlestrik. 28 m = ca. 11 cm i snoningspanel A, B og C. 24½ m = ca. 10 cm i rib.

Garn tykkelse: Worsted/Aran

Teknikker: Diagram, Kabelstrik / snoningsstrik

Størrelser: S (M, L, XL, 2XL).

Overblik

Pindestørrelse: 4,5 mm, 5 mm

Størrelser: S (M, L, XL, 2XL).

Detaljer

Konstruktion: 18 m/24 p = 10 x 10 cm i dobbelt perlestrik. 28 m = ca. 11 cm i snoningspanel A, B og C. 24½ m = ca. 10 cm i rib.

Størrelser: S (M, L, XL, 2XL).


Fremgangsmetode: Sweateren laves i 4 stykker: Ryg, forstykke og 2 ærmer. Alle stykker strikkes frem og tilbage, ikke rundt. Du starter ved den nederste kant. Alle p starter og slutter med en kantm. Ryg og forstykke har 2 x 2 rib (2 r, 2 vr) forneden og paneler med snoninger og med dobbelt perlestrik. Ærmerne er i dobbelt perlestrik. Ryggen er ca 7½ cm længere end forstykket. Til halskanten samles der masker op. Til snoningsmønstrene er der både tekstinstruktioner og diagrammer. Rets af diagrammerne læses fra højre mod venstre og vrangs fra venstre mod højre. Der bruges rundpind for at få plads til det store antal masker, og du strikker frem og tilbage på den. Hvis der er for få masker til at gøre en snoning færdig, strikker du retm ret og vrangm vr.

Størrelser


S (M, L, XL, 2XL).

Mål


Overvidde: 112 (122, 134½, 145, 152½) cm. Ryglængde: 68½ (70, 71, 72½, 73½) cm. Forstykkelængde: 61 (62, 63½, 65, 66) cm. Ryg



Forstykke



Ærme



Materialer

Garn

Lion Brand Touch of Alpaca (90 % akryl, 10 % alpaca; 189 m/100 g); farve: Taupe; 7 (8, 9, 10, 10) ngl. (O.a.: Hvis du ikke ønsker akryl, kan garnet erstattes med uld og alpaca.)

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 80 cm eller længere. Rundpind 4½ mm, 40 cm. Rundpind 5 mm, 80 cm eller længere.

Tilbehør

Snoningspind. Maskemarkører. Maskeholdere. Stoppenål med stort øje.

Strikkefasthed

18 m/24 p = 10 x 10 cm på de tykke pinde i dobbelt perlestrik. 28 m = ca. 11 cm på de tykke pinde i snoningspanel A, B og C. 24½ m = ca. 10 cm på de tynde pinde i rib 2 r, 2 vr.

Forkortelser

1 ud: Løft lænken ml maskerne og sæt den på venstre p. Strik den drejet ret = 1 m taget ud. 1/1 VK (venstre kryds): Sæt 1 m over på snoningsp og hold den foran arb, 1 vr, derefter1 vr fra snoningsp. 1/1 HK (højre kryds): Sæt 1 m over på snoningsp og hold den bag arb, 1 vr, derefter 1 vr fra snoningsp. 2/1 VKvr (venstre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 vr, derefter 1 r fra snoningsp. 2/1 HKvr (højre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 1 vr fra snoningsp 2/2 VK (venstre kryds): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 r, derefter 1 r fra snoningsp. 2/2 HK (højre kryds): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 2 r fra snoningsp. 2/2 VKvr (venstre kryds vrang). Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 vr, derefter 2 r fra snoningsp 2/2 HKvr (højre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 vr, derefter 2 r fra snoningsp

Mønstre

Rib 2 r, 2 vr strikket frem og tilbage (Deleligt med 4 m + 2)

- P 1: 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 2.

Rib 2 r, 2 vr strikket rundt (Deleligt med 4 m)

- Omg 1: *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent omg 2.

Dobbelt perlestrik lige (Deleligt med et lige antal m)

- P 1 (rets): *1 r, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: Gent p 1.

- P 3-4: *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- Gent p 1-4.

Dobbelt perlestrik ulige (Deleligt med et ulige antal m)

- P 1 (rets): 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2-3: 1 vr, *1 r, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 4: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- Gent p 1-4.

Snoningspaneler

Snoningspanel A

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 2 vr, 1/1 HK, (2 vr, 2/2 VK, 2 r, 2 vr, 1/1 HK) x 2.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- P 3: 2 vr, 1/1 HK, (2 vr, 2 r, 2/2 HK, 2 vr, 1/1 HK) x 2.

- P 4: Strik retm ret og vrangm vr. Gent p 1-4.

Snoningspanel B

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 4 vr, (2/2 HK, 4 vr) x 3.

- P 2 og alle vrangp: Strik retm ret og vrangm vr.

- P 3: 3 vr, 2/1 HKvr, (2/2 VKvr, 2/2 HKvr) x 2, 2/1 VKvr, 3 vr.

- P 5: 2 vr, 2/1 HKvr, 3 vr, 2/2 VK, 4 vr, 2/2 VK, 3 vr, 2/1 VKvr, 2 vr.

- P 7: 2 vr, 2 r, 2 vr, (2/2 HKvr, 2/2 VKvr) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.

- P 9: (2 vr, 2 r) x 2, 4 vr, 2/2 HK, 4 vr, (2 r, 2 vr) x 2.

- P 11: 2 vr, 2 r, 2 vr, (2/2 VKvr, 2/2 HKvr) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.

- P 13: 2 vr, 2/1 VKvr, 3 vr, 2/2 VK, 4 vr, 2/2 VK, 3 vr, 2/1 HKvr, 2 vr.

- P 15: 3 vr, 2/1 VKvr, (2/2 HKvr, 2/2 VKvr) x 2, 2/1 HKvr, 3 vr.

- P 16: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 1-16.

Snoningspanel C

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 1/1 VK, 2 vr, (2/2 VK, 2 r, 2 vr, 1/1 VK, 2 vr) x 2.


- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.


- P 3: 1/1 VK, 2 vr, (2 r, 2/2 HK, 2 vr, 1/1 VK, 2 vr) x 2.


- P 4: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 1-4.


Diagrammer







Tegnforklaring



Sådan gør du

Ryg

- Med den lange, tynde rundpind slår du 126 (134, 146, 154, 162) m op.

- Strik rib 2 r, 2 vr, til arb måler ca. 4 cm fra starten. Slut med en retp.

- Næste p (Udtagningsp) (vrangs): 1 vr, 1 ud, vr til sidste m, 1 ud, 1 vr = 128 (136, 148, 156, 164) m.

Skift til den lange, tykke rundpind.

- P 1 (rets): 1 r (kantm), strik p 1 af dobbelt perlestrik over de næste 21 (25, 31, 35, 39) m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel A over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel B over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel C over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af dobbelt perlestrik over de næste 21 (25, 31, 35, 39) m, 1 vr (kantm).

- P 2: 1 vr, strik p 2 af dobbelt perlestrik til markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel C til næste markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel B til næste markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel A til næste markør, flyt markør, strik p 2 af dobbelt perlestrik til sidste m, 1 vr.

- Forts med første og sidste m i hhv. ret og vr og strik videre i mønster, til arb måler ca. 66 (67½, 68½, 70, 71) cm fra starten. Slut med en vrangp.

Halsudskæring

- P 1 (rets): Strik mønster over de første 41 (43, 47, 49, 53) m til højre side, sæt de midterste 46 (50, 54, 58, 58) m på en holder til hals, start et nyt garnngl og strik i mønster pinden ud til venstre side = 41 (43, 47, 49, 53) m på hver side.

Du strikker nu begge sider samtidig med hver sit garnngl.

- P 2: Strik mønster over begge sider.

- P 3: På højre side strikker du mønster til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 vr; på venstre side strikker du 1 vr, 2 r dr sm, mønster pinden ud = 40 (42, 46, 48, 52) m på hver side.

- P 4-7: Gent p 2-3 i alt 2 gange = 38 (40, 44, 46, 50) m på hver side. Luk af.

Forstykke

- Slå op og strik som på ryggen, til arb måler ca. 53½ (54½, 56, 57, 58½) cm fra starten. Slut med en vrangp.

Halsudskæring

- P 1 (rets): Strik mønster over de første 45 (47, 51, 53, 57) m til venstre side, sæt de midterste 38 (42, 46, 50, 50) m på en holder til hals, start det andet garnngl og strik mønster pinden ud til venstre side = 45 (47, 51, 53, 57) m på hver side.

Du strikker nu begge sider samtidig med forskellige garnngl.

- P 2: Strik mønster over begge side.

- P 3: På højre side strikker du mønster til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 vr; på venstre side strikker du 1 vr, 2 r dr sm, mønster pinden ud = 44 (46, 50, 52, 56) m på hver side.

- P 4-15: Gent p 2-3 yderligere 6 gange = 38 (40, 44, 46, 50) m på hver side.

- Strik videre i mønster, til arb måler ca. 61 (62, 63½, 65, 66) cm fra starten.

- Luk af.

Ærme

- Med den lange, tynde rundpind slår du 46 (50, 54, 58, 58) m op.

- Strik rib 2 r, 2 vr, til arb måler ca. 4 cm fra starten. Slut med en vrangp.

Skift til den lange, tykke rundpind.

- P 1 (rets): 1 r (kantm), strik p 1 af dobbelt perlestrik til sidste m, 1 vr (kantm).

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Udtagningsp (rets): 1 r, 1 ud, strik dobbelt perlestrik til sidste m, 1 ud, 1 vr = 48 (52, 56, 60, 60) m.

- Strik 7 (7, 7, 5, 5) p i mønster.

- Gent udtagningsp = 50 (54, 58, 62, 62) m.

- Gent de sidste 8 (8, 8, 6, 6) p yderligere 11 (11, 12, 12, 14) gange = 72 (76, 82, 86, 90) m.

- Strik videre i mønster, til arb måler ca. 47 (47, 47, 44½, 44½) cm fra starten.

- Luk af.

Strik endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Sy skuldersømmene.

Halskant

- Start i højre side af halsen bagpå. Fra rets strikker du med den korte rundpind 5 m op jævnt fordelt, strikker de 46 (50, 54, 58, 58) nakkemasker fra holder til nakken ret, strikker 5 m op jævnt fordelt langs venstre side bagpå og 13 m jævnt fordelt langs venstre side af halsen foran, strikker de 38 (42, 46, 50, 50) m fra holder til halsen foran og strikker 13 m op jævnt fordelt langs venstre side af halsen foran = 120 (128, 136, 144, 144) m. Sæt en markør for omgangsstart. Strik det sm ved at strikke første m på venstre p med garnet på højre p. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Omg 1: Strik rib og tag 10 m ind jævnt fordelt langs det midterste stykke af ryggen og 10 m langs det midterste stykke af forstykket = 100 (108, 116, 124, 124) m.

- Strik yderligere 5 cm rundt i rib.

- Luk af i rib.

Sammensyning

- Sæt markører i begge sider af forstykke og ryg ca. 20½ (21½, 23, 24, 25½) cm under skuldersømmene.

- Sy ærmerne fast ml markørerne.

- Sy ærmesømmene.

- Sy sidesømmene fra ærmegabet ned til toppen af ribben foran. Resten af forstykke og ryg sys ikke, men bliver sideslidser.

Om designeren

(c) 2018 Bobbie Fitzgerald for Lion Brand. Original titel Casey Sweater. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Lion Brand. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Hvem vil du strikke til?: Dame, Neutral

Størrelseskategori: Voksen

Overdele og kjoler: Bluser / Trøjer / Sweatre

Strikkefasthed: 18 m, 24 m, 25 m, 27 - 32 m

Konstruktion: Montering / sammensyning, Nedefra og op, Strikket fladt, Tilsatte ærmer

Pindestørrelse: 4,5 mm, 5 mm

Garntykkelse: Worsted/Aran

Teknik: Diagram, Kabelstrik / snoningsstrik

Projekt-type: Udfordrende / Fordybelse

Fremgangsmåde


Sweateren laves i 4 stykker: Ryg, forstykke og 2 ærmer. Alle stykker strikkes frem og tilbage, ikke rundt. Du starter ved den nederste kant. Alle p starter og slutter med en kantm. Ryg og forstykke har 2 x 2 rib (2 r, 2 vr) forneden og paneler med snoninger og med dobbelt perlestrik. Ærmerne er i dobbelt perlestrik. Ryggen er ca 7½ cm længere end forstykket. Til halskanten samles der masker op. Til snoningsmønstrene er der både tekstinstruktioner og diagrammer. Rets af diagrammerne læses fra højre mod venstre og vrangs fra venstre mod højre. Der bruges rundpind for at få plads til det store antal masker, og du strikker frem og tilbage på den. Hvis der er for få masker til at gøre en snoning færdig, strikker du retm ret og vrangm vr.

Størrelser


S (M, L, XL, 2XL).

Mål


Overvidde: 112 (122, 134½, 145, 152½) cm. Ryglængde: 68½ (70, 71, 72½, 73½) cm. Forstykkelængde: 61 (62, 63½, 65, 66) cm. Ryg



Forstykke



Ærme



Materialer

Garn

Lion Brand Touch of Alpaca (90 % akryl, 10 % alpaca; 189 m/100 g); farve: Taupe; 7 (8, 9, 10, 10) ngl. (O.a.: Hvis du ikke ønsker akryl, kan garnet erstattes med uld og alpaca.)

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 80 cm eller længere. Rundpind 4½ mm, 40 cm. Rundpind 5 mm, 80 cm eller længere.

Tilbehør

Snoningspind. Maskemarkører. Maskeholdere. Stoppenål med stort øje.

Strikkefasthed

18 m/24 p = 10 x 10 cm på de tykke pinde i dobbelt perlestrik. 28 m = ca. 11 cm på de tykke pinde i snoningspanel A, B og C. 24½ m = ca. 10 cm på de tynde pinde i rib 2 r, 2 vr.

Forkortelser

1 ud: Løft lænken ml maskerne og sæt den på venstre p. Strik den drejet ret = 1 m taget ud. 1/1 VK (venstre kryds): Sæt 1 m over på snoningsp og hold den foran arb, 1 vr, derefter1 vr fra snoningsp. 1/1 HK (højre kryds): Sæt 1 m over på snoningsp og hold den bag arb, 1 vr, derefter 1 vr fra snoningsp. 2/1 VKvr (venstre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 vr, derefter 1 r fra snoningsp. 2/1 HKvr (højre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 1 vr fra snoningsp 2/2 VK (venstre kryds): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 r, derefter 1 r fra snoningsp. 2/2 HK (højre kryds): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 2 r fra snoningsp. 2/2 VKvr (venstre kryds vrang). Sæt 2 m over på snoningsp og hold den foran arb, 2 vr, derefter 2 r fra snoningsp 2/2 HKvr (højre kryds vrang): Sæt 2 m over på snoningsp og hold den bag arb, 2 vr, derefter 2 r fra snoningsp

Mønstre

Rib 2 r, 2 vr strikket frem og tilbage (Deleligt med 4 m + 2)

- P 1: 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 2.

Rib 2 r, 2 vr strikket rundt (Deleligt med 4 m)

- Omg 1: *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent omg 2.

Dobbelt perlestrik lige (Deleligt med et lige antal m)

- P 1 (rets): *1 r, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2: Gent p 1.

- P 3-4: *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- Gent p 1-4.

Dobbelt perlestrik ulige (Deleligt med et ulige antal m)

- P 1 (rets): 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 2-3: 1 vr, *1 r, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.

- P 4: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.

- Gent p 1-4.

Snoningspaneler

Snoningspanel A

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 2 vr, 1/1 HK, (2 vr, 2/2 VK, 2 r, 2 vr, 1/1 HK) x 2.

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- P 3: 2 vr, 1/1 HK, (2 vr, 2 r, 2/2 HK, 2 vr, 1/1 HK) x 2.

- P 4: Strik retm ret og vrangm vr. Gent p 1-4.

Snoningspanel B

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 4 vr, (2/2 HK, 4 vr) x 3.

- P 2 og alle vrangp: Strik retm ret og vrangm vr.

- P 3: 3 vr, 2/1 HKvr, (2/2 VKvr, 2/2 HKvr) x 2, 2/1 VKvr, 3 vr.

- P 5: 2 vr, 2/1 HKvr, 3 vr, 2/2 VK, 4 vr, 2/2 VK, 3 vr, 2/1 VKvr, 2 vr.

- P 7: 2 vr, 2 r, 2 vr, (2/2 HKvr, 2/2 VKvr) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.

- P 9: (2 vr, 2 r) x 2, 4 vr, 2/2 HK, 4 vr, (2 r, 2 vr) x 2.

- P 11: 2 vr, 2 r, 2 vr, (2/2 VKvr, 2/2 HKvr) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.

- P 13: 2 vr, 2/1 VKvr, 3 vr, 2/2 VK, 4 vr, 2/2 VK, 3 vr, 2/1 HKvr, 2 vr.

- P 15: 3 vr, 2/1 VKvr, (2/2 HKvr, 2/2 VKvr) x 2, 2/1 HKvr, 3 vr.

- P 16: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 1-16.

Snoningspanel C

(Over 28 m)

- P 1 (rets): 1/1 VK, 2 vr, (2/2 VK, 2 r, 2 vr, 1/1 VK, 2 vr) x 2.


- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.


- P 3: 1/1 VK, 2 vr, (2 r, 2/2 HK, 2 vr, 1/1 VK, 2 vr) x 2.


- P 4: Strik retm ret og vrangm vr.

- Gent p 1-4.


Diagrammer







Tegnforklaring



Sådan gør du

Ryg

- Med den lange, tynde rundpind slår du 126 (134, 146, 154, 162) m op.

- Strik rib 2 r, 2 vr, til arb måler ca. 4 cm fra starten. Slut med en retp.

- Næste p (Udtagningsp) (vrangs): 1 vr, 1 ud, vr til sidste m, 1 ud, 1 vr = 128 (136, 148, 156, 164) m.

Skift til den lange, tykke rundpind.

- P 1 (rets): 1 r (kantm), strik p 1 af dobbelt perlestrik over de næste 21 (25, 31, 35, 39) m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel A over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel B over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af snoningspanel C over de næste 28 m, sæt markør, strik p 1 af dobbelt perlestrik over de næste 21 (25, 31, 35, 39) m, 1 vr (kantm).

- P 2: 1 vr, strik p 2 af dobbelt perlestrik til markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel C til næste markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel B til næste markør, flyt markør, strik p 2 af snoningspanel A til næste markør, flyt markør, strik p 2 af dobbelt perlestrik til sidste m, 1 vr.

- Forts med første og sidste m i hhv. ret og vr og strik videre i mønster, til arb måler ca. 66 (67½, 68½, 70, 71) cm fra starten. Slut med en vrangp.

Halsudskæring

- P 1 (rets): Strik mønster over de første 41 (43, 47, 49, 53) m til højre side, sæt de midterste 46 (50, 54, 58, 58) m på en holder til hals, start et nyt garnngl og strik i mønster pinden ud til venstre side = 41 (43, 47, 49, 53) m på hver side.

Du strikker nu begge sider samtidig med hver sit garnngl.

- P 2: Strik mønster over begge sider.

- P 3: På højre side strikker du mønster til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 vr; på venstre side strikker du 1 vr, 2 r dr sm, mønster pinden ud = 40 (42, 46, 48, 52) m på hver side.

- P 4-7: Gent p 2-3 i alt 2 gange = 38 (40, 44, 46, 50) m på hver side. Luk af.

Forstykke

- Slå op og strik som på ryggen, til arb måler ca. 53½ (54½, 56, 57, 58½) cm fra starten. Slut med en vrangp.

Halsudskæring

- P 1 (rets): Strik mønster over de første 45 (47, 51, 53, 57) m til venstre side, sæt de midterste 38 (42, 46, 50, 50) m på en holder til hals, start det andet garnngl og strik mønster pinden ud til venstre side = 45 (47, 51, 53, 57) m på hver side.

Du strikker nu begge sider samtidig med forskellige garnngl.

- P 2: Strik mønster over begge side.

- P 3: På højre side strikker du mønster til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 vr; på venstre side strikker du 1 vr, 2 r dr sm, mønster pinden ud = 44 (46, 50, 52, 56) m på hver side.

- P 4-15: Gent p 2-3 yderligere 6 gange = 38 (40, 44, 46, 50) m på hver side.

- Strik videre i mønster, til arb måler ca. 61 (62, 63½, 65, 66) cm fra starten.

- Luk af.

Ærme

- Med den lange, tynde rundpind slår du 46 (50, 54, 58, 58) m op.

- Strik rib 2 r, 2 vr, til arb måler ca. 4 cm fra starten. Slut med en vrangp.

Skift til den lange, tykke rundpind.

- P 1 (rets): 1 r (kantm), strik p 1 af dobbelt perlestrik til sidste m, 1 vr (kantm).

- P 2: Strik retm ret og vrangm vr.

- Udtagningsp (rets): 1 r, 1 ud, strik dobbelt perlestrik til sidste m, 1 ud, 1 vr = 48 (52, 56, 60, 60) m.

- Strik 7 (7, 7, 5, 5) p i mønster.

- Gent udtagningsp = 50 (54, 58, 62, 62) m.

- Gent de sidste 8 (8, 8, 6, 6) p yderligere 11 (11, 12, 12, 14) gange = 72 (76, 82, 86, 90) m.

- Strik videre i mønster, til arb måler ca. 47 (47, 47, 44½, 44½) cm fra starten.

- Luk af.

Strik endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Sy skuldersømmene.

Halskant

- Start i højre side af halsen bagpå. Fra rets strikker du med den korte rundpind 5 m op jævnt fordelt, strikker de 46 (50, 54, 58, 58) nakkemasker fra holder til nakken ret, strikker 5 m op jævnt fordelt langs venstre side bagpå og 13 m jævnt fordelt langs venstre side af halsen foran, strikker de 38 (42, 46, 50, 50) m fra holder til halsen foran og strikker 13 m op jævnt fordelt langs venstre side af halsen foran = 120 (128, 136, 144, 144) m. Sæt en markør for omgangsstart. Strik det sm ved at strikke første m på venstre p med garnet på højre p. Pas på ikke at dreje maskerne.

- Omg 1: Strik rib og tag 10 m ind jævnt fordelt langs det midterste stykke af ryggen og 10 m langs det midterste stykke af forstykket = 100 (108, 116, 124, 124) m.

- Strik yderligere 5 cm rundt i rib.

- Luk af i rib.

Sammensyning

- Sæt markører i begge sider af forstykke og ryg ca. 20½ (21½, 23, 24, 25½) cm under skuldersømmene.

- Sy ærmerne fast ml markørerne.

- Sy ærmesømmene.

- Sy sidesømmene fra ærmegabet ned til toppen af ribben foran. Resten af forstykke og ryg sys ikke, men bliver sideslidser.

Om designeren

(c) 2018 Bobbie Fitzgerald for Lion Brand. Original titel Casey Sweater. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Lion Brand. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Flere billeder



Casey 4 kushami



Casey 2



Casey 3

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/casey/