

Nem og anvendelig hue til dem, der vil have en hurtig hue, eller som ikke har strikket snoninger før. Den strikkes på tykke pinde og har rullekant. Her strikket i 100 % merinould på pinde 8 mm.

Sværhedsgrad: Nem | Tidsforbrug: Lavt | Pinde: 8

Af Adam Aronowitz for Purl Soho



(This pattern is brought to you by Purl Soho. The pattern is copyrighted with all rights reserved. Neither this pattern nor goods made from this pattern may be sold. The original pattern is at [Beginner's Cable Hat](#). It has been translated from English into Danish by Marianne Holmen. Purl Soho is unable to verify the accuracy of this translation, but if you have any questions, we're always happy to answer in English at www.purlsoho.com.)

Størrelser

Baby (lille barn, skolebarn, lille voksen, stor voksen).

Mål

Omkreds: 30½ (37½, 40½, 47½, 51) cm.

Højde (fra rullekant): 16½ (18½, 21, 22, 24) cm.

Materialer

Garn

Purl Soho Super Soft Merino (100 % merinould; 80 m/100 g); garnforbrug ca. 44 (51, 69, 72, 79) m; 1 (1, 1, 1, 2) ngl.

Farver: Vi brugte Eggshell Blue til babyhuen, Artemisia Green til barnehuen og Heirloom White til lille voksen.

Bemærk: Måske behøver du kun 1 ngl til den store voksenstørrelse.

Strikkepinde

Rundpind 8 mm, 40 cm.

Strømpepinde 8 mm.

Tilbehør

Maskemarkører, hvoraf en skal adskille sig.

Snoningspind.

Strikkefasthed



12 m/18 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning.

Forkortelser

HK: Højrekryds: Flyt de næste 2 m som vr fra venstre p over på snoningsp og hold den bag arb, 1 r fra venstre p, 2 r fra snoningsp.

VK: Venstrekryds: Flyt næste m som vr fra venstre p over på snoningsp og hold den foran arb, 2 r fra venstre p, 1 r fra snoningsp.

HI: Højreindtagning: Flyt de næste 2 m som vr fra venstre p over på snoningsp og hold den bag arb, 1 r fra venstre p, 2 r sm fra snoningsp = 1 m taget ind.

VI: Venstreindtagning: Flyt den næste m som vr fra venstre p over på snoningsp og hold den foran arb, 2 r sm fra venstre p, 1 r fra snoningsp = 1 m taget ind.

Sådan gør du



- Slå 36 (44, 48, 56, 60) m op på rundpinden. Sæt den markør, der adskiller sig, og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje maskerne.
- Strik rundt i ret, til arb måler 3 cm fra opslaget (urullet).
- Startp: (9 (11, 12, 14, 15) r, sæt markør) x 3, ret omg ud.
- Snoningsomg: (HK, ret til 4 m før næste markør, VK, 1 r, flyt markør) x 4.
- Strik 5 (6, 6, 6, 7) omg i glatstriking.
- Gent snoningsomg.
- Strik 4 (5, 5, 5, 6) omg i glatstriking.
- Gent snoningsomg.
- Strik 3 (4, 4, 4, 5) omg i glatstriking.
- Gent snoningsomg.
- Strik 2 (2, 2, 3, 3) omg i glatstriking.
- Gent snoningsomg.

Puld

Bemærk: Skift til strømpepinde, når det er nødvendigt.

- Indtagningsomg: (HI, strik til 4 m før næste markør, VI, 1 r, flyt markør) x 4 = 8 m taget ind.
- Næste omg: Ret.
- Gent disse 2 omg yderligere 0 (1, 2, 3, 3) gange = 28 (28, 24, 24, 28) m tilbage.
- Hurtig indtagningsomg: 2 r sm omg ud = 14 (14, 12, 12, 14) m tilbage.
- Strik den hurtige indtagningsomg endnu en gang = 7 (7, 6, 6, 7) m tilbage.

Bryd garnet med en ende på 25 cm.

Færdiggørelse



- Tråd stoppenålen med garnenden og træk den gn de resterende m 2 gange. Stram den og hæft den på indersiden.
- Hæft alle løse ender og blok huen, hvis du ønsker det.

Om designeren

© 2020 *Purl Soho*. Original titel *Beginner's Cable Hat*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Purl Soho via [Ravelry](#) eller på www.purlsoho.com.

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Purl Soho. Translated with permission.