

Lunt og dejligt, asymmetrisk, trekantet sjal med hulmønster og snoning i siden. Der er instruktioner både i tekst og diagram, og det er ikke så svært. Her er det strikket i 100 % uld på pinde 3½/4 mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 3½, 4

Af Claudia Q for EweKnit Toronto



Elegant, asymmetrisk, trekantet sjal med snoninger og hulmønster.

Størrelse

One size.


Mål

Længde: 183 cm.

Højde: 145 cm.

Vingefang: 224 cm.

Målene er taget efter blokning. Der strikkes med dobbelt garn.



© EweKnit Toronto

Materialer

Garn

Isager Strik Spinni Lace Weight (100 % uld; 300 m/50 g); farve: 3S; 9 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Navia Uno](#)

Strikkepinde

Jumperpinde eller lang rundpind 3½ eller 4 mm.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører.

Snoningspind.

Stoppenål.

Lille stykke pap (til kvast).

Strikkefasthed



18 m/34 p = 10 x 10 cm i retstrikning med dobbelt garn, blokket.

Kommentarer

Sjalet strikkes frem og tilbage med 2 tråde, og der er indtagninger langs den ene side.

Der er 2 hovedpaneler: et retstrikket panel og et panel med hulmønster og snoning i kanten.

Når du strikker den skrå kant med indtagninger ind i mønstret, skal du passe på at overholde hulmønstret. Hvis der ikke er masker nok til at slå om eller tage ind, skal du bare strikke maskerne ret, men sørg så for at udelade indtagninger og omslag parvis.

Mønstret kan strikkes enten fra tekst eller diagram. Hvis du bruger diagram, skal du læse alle retp fra højre mod venstre og alle vrangp fra venstre mod højre.

Strikning med 2 tråde gøres bedst ved at have 2 ngl garn, som du strikker med samtidig. Det kan blive nødvendigt at opdele det sidste ngl i 2 ngl.

Forkortelser


K4F: Sæt 2 m på snoningspinden og hold den foran arb, 2 r, strik så de 2 m fra snoningspinden ret.

Mønster

- P 1 (rets): Slå om, 1 r, 2 r sm, 2 r, (3 r, slå om, 1 r, 2 r sm, 2 r) x 8, ret pinden ud.
- P 2 og alle vrangp: Vrang.

- P 3: 1 r, slå om, 1 r, 2 r sm, 1 r, (2 r dr sm, (1 r, slå om) x 2, 1 r, 2 r sm, 1 r) x 8, 2 r dr sm, 1 r, slå om, 1 r, K4F.
- P 5: 2 r, slå om, 1 r, 1 løst af, 2 r sm, træk den løse m over, (1 r, slå om, 3 r, slå om, 1 r, 1 løst af, 2 r sm, træk den løse m over) x 8, 1 r, slå om, 2 r, ret pinden ud.
- P 7: Ret til de sidste 4 m, K4F.
- P 9: 4 r, slå om, (1 r, 2 r sm, 5 r, slå om) x 8, 1 r, 2 r sm, ret pinden ud.
- P 11: 1 r, 2 r dr sm, 1 r, slå om, 1 r, (slå om, 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 1 r, slå om, 1 r) x 8, slå om, 1 r, 2 r sm, 1 r, K4F.
- P 13: 2 r dr sm, 1 r, slå om, 2 r, (1 r, slå om, 1 r, 1 løst af, 2 r sm, træk den løse m over, 1 r, slå om, 2 r) x 8, 1 r, slå om, 1 r, 2 r dr sm, ret pinden ud.
- P 15: Ret til de sidste 4 m, K4F.

Diagram



Sådan gør du

- Med dobbelt garn slår du 262 m op. Strik ikke rundt, selv om du bruger rundpind.
- P 1 (vrangs): (2 vr, 2 r) til de sidste 2 m, 2 vr.
- P 2 (rets): (2 r, 2 vr) til de sidste 2 m, 2 r.
- Gent p 1-2, til arb måler 4 cm fra opslagskanten.



- Næste p (vrangs): Ret.
- Startp (rets): 2 r, 2 r sm, 181 r, sæt markør, strik p 1 af mønstret fra diagram eller tekst over de næste 77 m (gentagelsen over 8 m strikkes 8 gange) = 1 m taget ind.
- P 1 (vrangs): Strik mønster, flyt markør, ret pinden ud.
- P 2 (indtagingsp) (rets): 2 r, 2 r sm, ret til næste markør, flyt markør, strik mønster pinden ud = 1 m taget ind.
- Gent p 1-2, til der er 80 m tilbage. Slut med en vrangp. Der skal kun være 3 m tilbage til det retstrikkede panel.
- Næste p: 2 r, 1 løst af, fjern den næste markør og sæt den løse m tilbage på venstre p, 2 r sm, strik mønster pinden ud = 1 m taget ind.
- Gent de sidste 2 p, til der er 7 m tilbage. Slut med en vrangp.
- Næste p (indtagingsp) (rets): 2 r, 2 r sm, 3 r = 6 m.
- Næste p (vrangs): 3 vr, 3 r.
- Næste p: 2 r, 2 r sm, 2 r = 5 m.
- Næste p: 2 vr, 3 r.
- Næste p: 2 r, 2 r sm, 1 r = 4 m.
- Næste p: 1 vr, 3 r.
- Næste p: 2 r, 2 r sm = 3 m.
- Næste p: 3 r.
- Næste p: 3 r sm.

Bryd garnet og hæft det med en ende på 20 cm.

Færdiggørelse

- Hæft alle ender.
- Blok sjalet i de rette mål.

Kvast (valgfri)



- Skær et rektangel ud af papstykket på ca. 15 x 7 cm.
- Hold garnet dobbelt og vikl det på langs rundt om pappet ca. 40 gange. Du må ikke vikle for stramt.
- Bryd garnet.
- Tråd stoppenålen med 25 cm garn og bind de viklede tråde sammen tæt ved toppen af pappet.
- I den anden ende klipper du garnet til og fjerner pappet.
- Ca. 2½ cm nede fra toppen vikler du et stykke garn på 45 cm stramt rundt om trådene 8-10 gange. Bind en knude og gem enderne i kvasten.
- Sæt kvasten fast på sjalets toppunkt med den sidste garnende.

Om designeren

© 2019 [EweKnit Toronto](#). Original titel [Before Winter](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt EweKnit](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated with permission.