

Smukt sjal eller tørklæde med zigzagsmønster. Det er tidskrævende, men ikke svært. Du slår op på den lange led. Der er diagram til mønstret. Her er det strikket i 100 % uld på pinde 4 og 5½ mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 4, 5½

Af Eimear Earley



Opskriften er både til et tørklæde og et sjal. Du starter med at slå op på den lange led med et foreløbigt opslag på en garnrest. Du strikker en rektang frem og tilbage, før du begynder at strikke rundt i zigzagsmønster. Du strikker også en opklipningsstribe. Til sidst strikker du endnu en rektang frem og tilbage og slutter af med en hestetømmekant. Derefter fjerner du garnet fra det foreløbige opslag, og du afslutter også den ende med en hestetømmekant. Du gør arb færdigt ved at klippe op og lave en række frynser.

Fiarlán betyder zigzag på irsk.

Størrelser,

Tørklæde (Sjal).

Mål

Bredde: 23 (44) cm.

Længde: 175 (198) cm (uden frynser).

Materialer

Garn

Studio Donegal DWSC (100 % uld; 200 m/100 g); farver:

Tørklæde: (G) Grey; 2 ngl; (K) Pink; 1 ngl.

Sjal: (G) Grey; 3 ngl; (K) Teal; 3 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- **[Anbefalet garn \(Hobbygarn.dk\): Hjertegarn Lima](#)**

Strikkepinde

Rundpind 5½ mm, 100-120 cm.

Rundpind 4 mm, 100-120 cm.

Brug altid den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør



Hæklenål, ca. 3-3½ mm.

Garnrest, 10 m. Jeg foreslår strømpegarn, fordi det er solidt og let at pille op.

Maskemarkører.

Maskeholder eller garnrest.

Stoppenål.

Strikkefasthed

18 m/40 p = 10 x 10 cm i retstriking på den tynde pind.

18 m/22 omg = 10 x 10 cm i mønsterstriking på den tykke p.

20 m/26 p = 10 x 10 cm i glatstriking.

Teknikker

Foreløbigt opslag: Se fx [her](#).

Hestetømmeopslag: Hvis du foretrækker det, kan du starte med et hestetømmeopslag (se fx [her](#)) i stedet for det foreløbige opslag. Slå først 12 opklipningsmasker op, slå 316 (348) m op til hestetømme og slå til sidst 12 opklipningsmasker op.

Kabelopslag: Se fx [her](#).

Strikkeopslag: Se fx [her](#).


Sammenstriking af garn: Start ikke et nyt ngl garn i opklipningsmaskerne, da det vil give en kort frynse senere. Det startes lige før eller efter opklipningsmaskerne, hvor enderne kan indgå i frynserne.

Forkortelser

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

Diagram



Sådan gør du

Retstrikket kant

Slå 340 (372) m op med en lang garnrest på den tynde p med kabelopslag eller strikkeopslag. Brug en hæklenål som fx [her](#).

- Strik 8 p ret med G.
- Startp (rets): 12 r, sæt markør, ret til de sidste 12 m, sæt markør, 12 r.
- Vend ikke.

Mønsterpanel

Skift til den tykke p.

- Omg 1: Start K og strik opklipningskant A til første markør, strik mønsteromg 1 til anden markør, strik opklipningskant B omg ud.

- Sæt en markør for omgangsstart og strik rundt herfra, til mønsteromg 1-18 er strikket 2 (4) gange.
- Tørklæde: Strik omg 1 endnu en gang.
- Sjal: Strik omg 1-10 endnu en gang.
- Bryd K.

Retstrikket kant



Skift til den tynde p. Strik 1 omg ret.
Vend ikke. Fjern markøren fra starten af omg.
Strik 8 p ret. Start med en retp.

Hestetømmekant

Til tørklædet bruges G til hestetømmekant.
Til sjalet bruges K til hestetømmekant.

- **Sæt 12 opklipningsm på en holder eller garnrest, fjern markør.
- Start med en ende på ca. 17 cm og strik hestetømmekant lukning ml markørerne således:
- Slå 2 m op med kabelopslag, *1 r, 2 dr r, sæt maskerne på venstre p*. Gent fra * til * til markør. Bryd garnet med en ende på ca. 17 cm. Træk enden gn 2 hestetømmemasker.
- Fjern markøren og sæt det andet hold opklipningsmasker på en holder eller garnrest.
- Gå tilbage til opslagskanten, fjern det foreløbige opslag og sæt maskerne på en

tyndere p.**

- Gent fra ** til **.

Færdiggørelse

- Klip op således: Med en skarp saks klipper du op ml de første og sidste m på omg. Sørg for at klippe gn alle tråde. Fjern holder eller garnrest og pil det op ved at trække i de opklippede ender. Pil 1 pind op ad gangen. Sæt ekstra frynsetråde i hestetømmehjørnerne: Klip 8 stykker garn à ca. 34 cm. Træk de 2 stykker garn gn de sidste m af hver hestetømme og træk dem igennem, til alle tråde er lige lange.
- Blok arb ved at gennemvæde det i varmt vand med en smule vaskemiddel. Rul det i et håndklæde for at komme af med overskydende vand. Læg det med rets nedad på et fladt underlag.
- Træk det i de rette mål, og sørg for, at kanterne er lige – brug nåle, hvis det er nødvendigt. Glat frynserne ud.



- Lad det tørre helt, før du fjerner evt. nåle.
- Hæft alle løse ender.
- Opdel frynserne i grupper på ca. 10 og bind en knude. Der skal være ca. 110 tråde (11 knuder à 10 tråde). I alt skal der være ca. 67 tråde (4 knuder á 10 tråde og 3 knuder á 9 tråde).

Om designeren

© 2020 *Eimear Earley*. Original titel *Fiarlán*. Udgivet i *Knitty Deep Fall 2020*. Fotos: Tom

Cunningham, Eimear Earley. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Eimear Earley](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated with permission.