

Skønt tæppe syet sammen af firkanter med forskellige mønstre og i forskellige farver. Der er en ribstrikket kant udenom. Her strikket i skandinaviske vinterfarver i uld med polyamid på pinde 5 mm.

Sværhedsgrad: Høj | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 5



Af Nicola Valiji

Størrelse

Længde: 118 cm.

Bredde: 90 cm.

Materialer

Garn

Novita 87 Veljesta Aran (75 % uld, 25 % polyamid; 200 m/100 g); farver:

A: Off White; 3 ngl.

B: Berry Porridge; 2 ngl.

C: Lilac; 1 ngl.

D: Rock; 2 ngl.

E: Ice; 1 ngl.

F: Aubergine; 2 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Järbo Raggi](#)

Strikkepinde

Firkanter: Jumperpinde 5 mm.

Kanter: Rundpind 5 mm, 80 cm.

Tilbehør

Stoppenål.

Målebånd.

Strikkefasthed

18 m/24 p = 10 x 10 cm.

Sådan gør du

Firkant A (Hyggeaften)

Strik 6.



Nr.	Garn
A1	A
A2	B
A3	F
A4	E
A5	D
A6	C

Mønster til A1, A2, A3, A4, A5 og A6.

- Slå 27 m op på pinde 5 mm.
 - P 1 (rets): 2 vr, *1 løst af med garnet bagved, 2 r, træk den løse m over, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
 - P 2: 2 r, *1 vr, slå om, 1 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
 - P 3: 2 vr, *3 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
 - P 4: 2 r, *3 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- Disse 4 p udgør mønstret.
- Strik mønstret yderligere 7 gange = 32 p i alt.
 - Luk af som ret.

Firkant B (Vinterdag)

Strik 4.



Nr.	Garn
B1	C/A/B
B2	C/A/B
B3	D/E/F
B4	D/E/F

Firkant B1

- Slå 27 m op på pinde 5 mm med C.
- P 1 (rets): Ret.
- P 2: Ret.

Skift til farve A.

- P 3: 1 r, *1 løst af med garnet bagved, 1 r*. Gent fra * til *, til der er 2 m tilbage, 1 løst af med garnet bagved, 1 r.
- P 4: 1 r, 1 løst af med garnet foran, *1 r, 1 løst af med garnet foran*. Gent fra * til *, til der er 1 m tilbage, 1 r.

Skift til farve B.

- P 5: Ret.
- P 6: Ret.

Skift til farve C.

- P 7: 1 r *1 r, 1 løst af med garnet bagved*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 r.
- P 8: 2 r, *1 løst af med garnet foran, 1 r, *. Gent fra * til * til sidste m, 1 r.

Skift til farve A.

- P 9: Ret.
- P 10: Ret.

Skift til farve B.

- P 11: Som p 3.
- P 12: Som p 4.

Skift til farve C.

- P 13: Ret.
- P 14: Ret.

Skift til farve A.

- P 15: Som p 7.
- P 16: Som p 8.

Skift til farve B.

- P 17: Ret.
- P 18: Ret.

Skift til farve C.

- P 19: Som p 3.
- P 20: Som p 4.

Skift til farve A.

- P 21: Ret.

- P 22: Ret.

Skift til farve B.

- P 23: Som p 7.
- P 24: Som p 8.

Skift til farve C.

- P 25: Ret.
- P 26: Ret.

Skift til farve A.

- P 27: Som p 3.
- P 28: Som p 4.

Skift til farve B.

- P 29: Ret.
- P 30: Ret.

Skift til farve C.

- P 31: Som p 7.
- P 32: Som p 8.

Skift til farve A.

- P 33: Ret.
- P 34: Ret.

Skift til farve B.

- P 35: Som p 3.
- P 36: Som p 4.

Skift til farve C.

- P 37: Ret.
- P 38: Ret.

Skift til farve A.

- P 39: Som p 7.
- P 40: Som p 8.

Skift til farve B.

- P 41: Ret.
- P 42: Ret.

Skift til farve C.

- P 43: Som p 3.
- P 44: Som p 4.

Skift til farve A.

- P 45: Ret.
- P 46: Ret.

Skift til farve B.

- P 47: Som p 7.
- P 48: Som p 8.
- Luk af.

Firkant B2

- Følg mønstret til Firkant B1, i de samme farver.

Firkant B3 og B4

- Følg mønstret til Firkant B1, men brug følgende farver:
- Erstat C med D. Erstat B med F. Erstat A med E.

Firkant C (Trefarvet skov)

Strik 4.



Nr.	Garn
C1	C/A/B
C2	C/A/B
C3	D/E/F
C4	D/E/F

Bemærk: Transporter garnet op langs siden af arb.

Firkant C1

- Slå 25 m op på pinde 5 mm med C.
- P 1 (rets): *1 r, 3 løst af som vr med garnet bagved*. Gent fra * til * til sidste m, 1 r.
- P 2: 1 vr, *1 vr, 1 løst af som vr med garnet foran, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3: Ret.
- P 4: Vrang.

Skift til farve A.

- P 5: Som p 1.
- P 6: Som p 2.
- P 7: Ret.
- P 8: Vrang.

Skift til farve B.

- P 9: Som p 1.
- P 10: Som p 2.
- P 11: Ret.
- P 12: Vrang.

Disse 12 p gentages yderligere 12 gange.

Skift til farve C.

- P 37: Som p 1.
- P 38: Som p 2.
- P 39: Ret.
- P 40: Vrang.
- Luk af.

Firkant C2

- Følg mønstret til Firkant C1 i de samme farver.

Firkant C3 og C4

- Følg mønstret til Firkant C1, men brug de følgende farver:
- Erstat C med D. Erstat A med E. Erstat B med F.

Firkant D (Slalombane)

Strik 6.



Nr.	Garn
D1	A
D2	B
D3	F
D4	E
D5	D
D6	C

Mønster til D1, D2, D3, D4, D5, og D6.

Bemærk: Maskerne skal kun tælles efter p 4.

- Slå 23 m op på pinde 5 mm.
- P 1 (rets): 2 vr, *slå om, 1 r, slå om, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2: 2 r, *3 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3: 2 vr, *3 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 4: 2 r, *3 vr sm, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- Disse 4 p gentages yderligere 7 gange = 32 p i alt.
- Luk af.

Firkant E (Snefnug)


Strik 5.



Nr.	Garn
E1	A på C
E2	A på B
E3	A på D
E4	A på E
E5	A på F

Firkant E1, E2, E3, E4 og E5.

- Slå 24 m op på pinde 5 mm med baggrundsfarven. Følg diagrammet nedenfor.



Firkant F (Grantræ)


Strik 4.



Nr.	Garn
F1	F på E
F2	F på D
F3	F på B
F4	F på A

Firkant F1, F2, F3, F4 og F5.

- Slå 24 m op på pinde 5 mm med baggrundsfarven. Følg diagrammet nedenfor.



Firkant G (Skjulte træer)

Strik 3.



Nr.	Garn
G1	A/F
G2	A/F
G3	A/F

Firkant G1, G2 og G3.

- Slå 26 m op på pinde 5 mm med A.
- P 1 (rets): Ret.
- P 2: Vrang.

Skift til farve F.

- P 3: *2 løst af med garnet bagved, 6 r*. Gent fra * til *, til der er 2 m tilbage, 2 løst af med garnet bagved.
- P 4: 2 løst af med garnet foran, *6 r, 2 løst af med garnet foran*. Gent fra * til * pinden ud.

Skift til farve A.

- P 5: Ret.
- P 6: Vrang.

Skift til farve F.

- P 7: *3 løst af med garnet bagved, 4 r, 1 løst af med garnet bagved*. Gent fra * til *, til der er 2 m tilbage, 2 løst af med garnet bagved.
- P 8: 2 løst af med garnet foran, *1 løst af med garnet foran, 4 r, 3 løst af med garnet foran*. Gent fra * til * pinden ud.

Skift til farve A.

- P 9: Ret.
- P 10: Vrang.

Skift til farve F.

- P 11: *2 r, 2 løst af med garnet bagved*. Gent fra * til *, til der er 2 m tilbage, 2 r.
- P 12: 2 r, *2 løst af med garnet foran, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.

Skift til farve A.

- P 13: Ret.
- P 14: Vrang.

Skift til farve F.

- P 15: *3 r, 4 løst af med garnet bagved, 1 r*. Gent fra * til *, til der er 2 m tilbage, 2 r.
- P 16: 2 r, *1 r, 4 løst af med garnet foran, 3 r*. Gent fra * til * pinden ud.

Skift til farve A.

- P 17: Ret.
- P 18: Vrang.

Skift til farve F.

- P 19: *4 r, 2 løst af med garnet bagved, 2 r*. Gent fra * til *. til der er 2 m tilbage, 2 r.
- P 20: 2 r, *2 r, 2 løst af med garnet foran, 4 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- Gent disse 20 p endnu en gang.

Skift til farve A.

- P 41: Ret.
- P 42: Vrang.
- Luk af.

Firkant H (Snebolde)

Strik 4.



Nr.	Garn
H1	C/B
H2	D/A
H3	F/E
H4	C/A

Bemærk: Transporter garnet op langs siden af arb.

Firkant H1

- Slå 24 m op på pinde 5 mm med C.
- P 1: Ret.
- P 2: Vrang.

Skift til farve B.

- P 3: *2 r, 1 løst af med garnet bagved, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 4: *1 vr, 1 løst af med garnet foran, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 5: Som p 3.
- P 6: Som p 4.

Skift til farve C.

- P 7: Ret.
- P 8: Vrang.

Skift til farve B.

- P 9: *1 r, 1 løst af med garnet bagved*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 10: *1 løst af med garnet foran, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- Gent de sidste 10 p yderligere 3 gange = 40 p i alt.

Skift til farve C.

Luk af.

Firkant H2, H3 og H4

Følg mønstret til H1, men med følgende farver:

Firkant H2

- Erstat C med D. Erstat B med A.

Firkant H3

- Erstat C med F. Erstat B med E.

Firkant H4

- Behold C. Erstat B med A.

Firkant I (Perlestrik)

Strik 6.



Nr.	Garn
I1	A
I2	B
I3	F
I4	E
I5	D
I6	C

Firkant I1, I2, I3, I4, I5 og I6.

- Slå 23 m op på pinde 5 mm.
- P 1: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2: 1 vr, *1 r, 1 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3: Som p 2.
- P 4: Som p 1.
- Gent disse 4 p yderligere 7 gange = 32 p.
- Luk af.

Firkant J (Vaffel)



Nr.	Garn
J1	A
J2	B
J3	F
J4	E
J5	D
J6	C

Strik 6.

Firkant J1, J2, J3, J4, J5 og J6.

- Slå 26 m op på pinde 5 mm.
- P 1 (vrangs): Vrang.
- P 2: 1 r *slå om, 2 r, træk omslaget over de 2 r*. Gent fra * til *, til der er 1 m tilbage, 1 r.
- Gent disse 2 p yderligere 14 gange = 30 p i alt.
- Luk af som vr.

Kanter

Øverste og nederste kant

- Med pinde 5 mm og A strikker du 139 m op med rets vendt mod dig (tæller som p 1).
- P 2: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3-9: Gent p 2.
- Luk af som ret.

Venstre og højre kant

- Med pinde 5 mm og A strikker du 185 m op med rets vendt mod dig (tæller som p 1).
- P 2: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 3-9: Gent p 2.
- Luk af som ret.

Du kan også vælge at afslutte med en hestetømmekant hele vejen rundt, således:

- *2 r, 1 løst af, 1 r, træk den løse m over, sæt de 3 m tilbage på venstre p*. Gent fra * til * og slut af med 3 r sm

Færdiggørelse

- Blok firkanterne omhyggeligt.
- Sy firkanterne sammen iflg diagrammet nedenfor.

J5	E3	I2	B1	A4	F2
C1	D6	F1	I1	H1	J3
J1	H3	D2	E1	A5	G1
E5	D5	H2	D3	B2	A1
D1	C3	A6	G2	J2	E4
F3	A3	C2	I4	B3	J6
J6	H4	I3	F4	A2	E2
B4	D4	G3	I5	C4	J4

Om designeren



© 2019 [Nicola Valiji](#) og [Deramores Retail Ltd.](#) Original titel [Scandinavian Winter Knit-Along](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Deramores](#).

Oversat af [Marianne Holmen](#) med tilladelse af [Deramores](#). Translated with permission.