

Meget smukt sjal med masser af hulmønstre. Det er ikke så svært, og der er et par enkle diagrammer. Efter selve sjalet strikkes en bred kant fornedet i hulmønster. Her i et blandingsgarn på pinde 4 mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 4

Af Rachel Brockman



Dette sjal er let som en fjer, og det er næsten dækket af hulmønster. Det er et trekantet sjal, der strikkes ovenfra og starter med en lille, retstrikket firkant. Det afsluttes med en smuk, bred hulmønsterkant i en kontrastfarve.

Størrelse

One size.

Mål

Bredde: 127 cm.

Højde midtpå: 63½ cm.

Materialer

Garn

Rozetti Yarns Alaska (44 % akryl, 26 % polyamid, 15 % alpaca, 15 % Superwash uld; 225

m/50 g); farver:

G: Frozen Pond: 2 ngl.

K: Icicle: 1 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Drops Brushed Alpaca Silk](#)

Strikkepinde

Rundpind 4 mm, 100 cm.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkører.

Stoppenål.

Strikkefasthed



20 m/32 p = 10 x 10 cm i venstre eller højre hulmønster.

Teknikker

Løkkeopslag bagom: Se [her](#).

Forkortelser

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

Mønstre

Venstre hulmønster

(Deleligt med et lige antal m)

- P 1-5 (rets): 1 r, *slå om, 2 r sm*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2-6 (vrangs): Vrang.
- P 7-9 (rets): Ret.
- P 8-10 (vrangs): Ret.
- Gent p 1-10.

Højre hulmønster

(Deleligt med et lige antal m)

- P 1-5 (rets): 1 r, *slå om, 2 r dr sm*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2-6 (vrangs): Vrang.
- P 7-9 (rets): Ret.
- P 8-10 (vrangs): Ret.
- Gent p 1-10.

Hulmønsterkant




(Start med 20 m)

- P 1 (rets): 1 løst af som vr med garnet foran, 1 r, (slå om, 2 r dr sm) x 4, 3 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 2 r = 21 m.
- P 2-4 (vrangs): Slå om, 2 vr sm, vr til sidste m, 2 r sm = 1 kantm taget ind.
- P 3: 1 løst af som vr med garnet foran, 2 r, (slå om, 2 r dr sm) x 3, 3 r, 2 r sm, slå om, 5 r, slå om, 2 r = 22 m.
- P 5: 1 løst af som vr med garnet foran, 1 r, (slå om, 2 r dr sm) x 3, 3 r, 2 r sm, slå om, 2 r dr sm, 2 r sm, (slå om) x 3, 2 r dr sm, 1 r, slå om, 2 r = 23 m.
- P 6: Slå om, 2 vr sm, 3 vr, (1 vr, 1 r, 1 vr) i de 3 omslåede m, vr til sidste m, 2 r sm = 1 kantm taget ind.
- P 7: 1 løst af som vr med garnet foran, 2 r, (slå om, 2 r dr sm) x 3, 4 r, slå om, 2 r dr

sm, 3 r, 2 r sm, slå om, 2 r sm, 1 r = 22 m tilbage.

- P 8-12 (vrangs): Slå om, 2 vr sm, vr til sidste m, 2 r sm = 1 kantm taget ind.
- P 9: 1 løst af som vr med garnet foran, 1 r, (slå om, 2 r dr sm) x 4, 4 r, slå om, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, slå om, 2 r sm, 1 r = 21 m tilbage.
- P 11: 1 løst af som vr med garnet foran, 2 r, (slå om, 2 r dr sm) x 4, 4 r, slå om, 2 løst af, 1 r, træk de løse m over, slå om, 2 r sm, 1 r = 20 m tilbage.
- Gent p 1-12.

Diagrammer



Sådan gør du

Startfirkant

- Slå 3 m op med G. Strik 7 p i ret.
Startp 1 (rets): 3 r, drej arb 90 grader, strik 3 m op fra siden af arb, strik 3 m op fra

opslagskanten = 9 m.

Startp 2 (vrangs): 3 r, sæt markør, 1 r, sæt markør, 1 vr, sæt markør, 1 r, sæt markør, 3 r.

Startp 3: 3 r, flyt markør, slå om, 1 r, slå om, flyt markør, 1 r, flyt markør, slå om, 1 r, slå om, flyt markør, 3 r = 4 m taget ud = 13 m.

Startp 4: 3 r, flyt markør, vr til markør, flyt markør, 1 vr, flyt markør, vr til markør, flyt markør, 3 r.

Startp til hulmønster



- P 1 (rets): 3 r, flyt markør, slå om, strik p 1 af Venstre hulmønster til markør, slå om, flyt markør, 1 r, flyt markør, slå om, strik p 1 af Højre hulmønster til markør, slå om, flyt markør, 3 r = 4 m taget ud = 17 m.
- P 2 (vrangs): 3 r, flyt markør, strik p 2 af Højre hulmønster til markør, flyt markør, 1 vr, flyt markør, strik p 2 af Venstre hulmønster til markør, flyt markør, 3 r.
- P 3: 3 r, flyt markør, slå om, strik næste p af Venstre hulmønster til markør, slå om, flyt markør, 1 r, flyt markør, slå om, strik næste p af Højre hulmønster til markør, slå om, flyt markør, 3 r = 4 m taget ud = 21 m.
- P 4: 3 r, flyt markør, strik næste p af Højre hulmønster til markør, flyt markør, 1 vr, flyt markør, strik p 1 af Venstre hulmønster til markør, flyt markør, 3 r.
- Gent p 3-4 yderligere 53 gange. Slut med p 10 af mønstret = 212 m taget ud = 233 m.

Kant

Bemærk: På alle vrangp i kanten tages 1 m ind fra sjalets krop.

- P 1 (rets): Ret, fjern markørerne, når du kommer til dem. Bryd G, men vend ikke arb. Med rets vendt mod dig og K slår du 22 m op med løkkeopslag bagom. Vend arb.
- P 2 (vrangs): 1 løst af som vr med garnet foran, ret til sidste kantm, 2 r sm (1 kropsm taget ind), vend arb.
- P 3 (rets): Strik p 9 af Hulmønsterkanten pinden ud.
- P 4: Strik p 10 af Hulmønsterkanten pinden ud = 1 kropsm taget ind.
- P 5: Strik p 11 af Hulmønsterkanten pinden ud.
- P 6: Strik p 12 af Hulmønsterkanten pinden ud = 1 kropsm taget ind.
- Strik p 1-12 af Hulmønsterkanten yderligere 38 gange, derefter p 1-4 endnu en gang = 1 kropsm tilbage.
- Næste p (rets): 1 løst af som vr med garnet foran, strik ret pinden ud.
- Næste p (vrangs): Strik ret til sidste m, 2 r sm = sidste kropsm taget ind.
- Luk af for de resterende kantm.

Færdiggørelse



- Hæft alle ender, men klip dem ikke til endnu.
- Blok sjalet i våd tilstand eller damp det. Stræk det for at få hulmønstret til at træde frem. Sæt evt. nåle i kanten.
- Når det er helt tørt, klipper du enderne til.

Om designeren

© 2018 Rachel Brockman og [Universal Yarn](#). Original titel *Featherdown Shawl*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Universal Yarn](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.