

Sød og anvendelig taske, der har 2 stropper (hanke), der lukkes som en knude. Den er ikke svær at strikke. Der er 2 versioner. Strikket i alpaca eller uld på pinde 5 mm.

Sværhedsgrad: Nem | Tidsforbrug: Mellem | Pinde: 5

Af Karen Trudgian



Enkel og smart filtet taske, som er nem og hurtig at lave. Der er to forskellige hanke.

Modellen er inspireret af traditionelle japanske knudetasker.

Tasken strikkes i 100 % alpaca eller uld og er et perfekt filtningsprojekt for begyndere. Den er fin til strikketøjet eller som gavepose med fx en flaske i.

## Konstruktion

Tasken laves i flere trin: Først strikkes den ovale bund frem og tilbage. Derefter samles der masker op rundt om bundens omkreds, og der strikkes rundt til selve taskens krop. Til slut laves de korte og lange stropper i en af de 2 versioner.

Version A (vist i grønt): Begge stropper sidder fast, så de danner en bro over taskens åbning.


Version B (vist i striber): De to stropper sidder fast på modsatte sider af tasken.

Hele tasken strikkes mest rundt i glatstriking, hvorefter den filtes i våd tilstand og blokkes i den ønskede facon.

## Størrelse

One size.

## Mål




Cirkamål efter filtning. Læg tasken fladt for at måle.  
Mere eller mindre filtning og andre typer garn kan give andre mål.

### Version A (vist i grøn)



Bredde (bund): 30 cm; (top): 22 cm.  
Højde (liggende flad): 38 cm; (stående): 32½ cm.  
Stroplængde (kort): 14 cm; (long): 23 cm.  
Stropbredde (begge str): 5 cm.

Version A: Før filtning



## Version B (vist i striber)

Stroplængde (kort): 9,7 cm; (lang): 23 cm.

Stropbredde (begge str): 5½ cm.

Bemærk: Hvis du vil bære din taske over skulderen, skal stroppen muligvis være længere. I det tilfælde strikker du bare flere pinde til den lange strop.

Din taske vil blive en smule større i brug.


### Version B: Før filtning



© donna34

Filtet knudetaske

Filtet knudetaske



## Materialer

Garn

Australian Alpaca Centre (100 % babyalpaca (100 % alpaca; 103 m/50 g); farve: 6358 Whisper; 9 ngl (strikket med 3 tråde holdt sammen).

Eller: Blue Sky Alpacas Sport Weight (100 % alpaca; 101 m/ 50 g); 10 ngl (strikket med 3 tråde holdt sm).

Eller: Misti Alpaca Chunky (100 % alpaca; 99 m/100 g); 4 ngl (strikket med 1 tråd).



Andet garn af 100 % uld, der kan filtes, dvs. ikke Superwash-behandlet eller maskinvaskbart, kan også bruges, fx

Eller: Cascade Yarns 220 Sport (100 % uld; 150 m/50g; 7 ngl (strikket med 3 tråde holdt sm)).

- Cascade Yarns kan nu fås i Danmark.

## Strikkepinde

Rundpind 8 mm, 80 cm.

Strømpepinde 8 mm.

## Tilbehør

2 forskellige maskemarkører.

Stoppenål.

## Strikkefasthed



12 m/17 p = 10 x 10 cm i glatstrikning før filtning, med 3 tråde holdt sm.

## Forkortelser

1 ud r: Strik ret i forreste og bageste lænke af masken = 1 m taget ud.

1 ud vr: Strik vr i forreste og bageste lænke af masken = 1 m taget ud.

1 ud: Løft lænken ml maskerne og strik den dr ret = 1 m taget ud.

## Sådan gør du


### Bund

(Før filtning)

- Slå 2 m op. Start med at strikke 60 p frem og tilbage i glatstrikning således:
- P 1: Ret = 2 m.
- P 2: (1 ud vr) x 2.
- P 3, 5, 7: 1 ud r, strik ret til sidste m, 1 ud r.
- P 4, 6, 8, 10: Vrang.
- P 9, 11: Ret.
- P 12, 18: 1 ud vr, strik vr til sidste m, 1 ud vr.
- P 13, 15, 17, 19: Ret.
- P 14, 16, 20: Vrang.

- P 21- 42: Gent p 19 -20.
- P 43, 45, 47, 49, 51: Ret.
- P 44, 50: 2 vr sm, strik vr til sidste 2 m, 2 vr sm.
- P 46, 48, 52, 56, 58: Vrang.
- P 53 -54: Gent p 51-52.
- P 55, 57, 59: 2 r sm, strik ret til sidste 2 m, 2 r sm.
- P 60: (2 vr sm) x 2 = 2 m.

## Krop



- Strik de 2 m, der er tilbage fra bunden.
- Sæt en maskemarkør ml de 2 m for at angive omgangsstart.
- Med rundpinden strikker du yderligere 84 m op jævnt fordelt i omkredsen af bunden = 86 m.

Tip: Saml 2 m op for hver 3 strikkede m og strik dem.

- Sæt en markør i en anden farve over for den første, dvs. ml m 43 og 44, til at angive siden af tasken.
- Start med at strikke glatstriking rundt.
- Omg 1-9: 86 r.
- Omg 10, 20, 30: 1 r, 1 ud, strik ret til 1 m før markør, 1 ud, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud, strik ret, til der er 1 m tilbage, 1 ud, 1 r.
- Omg 11-19: 90 r.
- Omg 21-29: 94 r.
- Omg 31-38: 98 r.
- Omg 39, 48, 57, 66, 75, 83: 1 r, 2 r sm, strik ret til 3 m før markør, 2 r sm, 1 r, flyt

markør, 1 r, 2 r sm, strik ret til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r.

- Omg 40-47: 94 r.
- Omg 49-56: 90 r.
- Omg 58-65: 86 r.
- Omg 67-74: 82 r.
- Omg 76-82: 78 r.
- Omg 84-90: 74 r.

## Stropper

Vælg enten Version A (vist i grøn) eller Version B (vist med striber):

### Version A



Strik frem og tilbage.

- Startp: Luk af for 2 m, 11 r, luk af for 11 m, 11 r, luk af for 4 m, 11 r, luk af for 11 m, 11 r, luk af for 2 m = 74 m.
- Sæt garnet til den første gruppe på 11 m og strik 72 p i glatstriking.
- Sy de 11 m, du lige har strikket, sm med maskesting med den sidste gruppe på 11 m fra startpinden. Pas på ikke at dreje stroppen.
- Sæt garnet til den næste gruppe på 11 m og strik 102 p i glatstriking.
- Sy de 11 m, du lige har strikket, og den sidste gruppe på 11 m sm med maskesting.

## Version B



Strik frem og tilbage.

- Startp: Luk af for 4 m, 12 r, luk af for 5 m, 12 r, luk af for 8 m, 12 r, luk af for 5 m, 12 r, luk af for 4 m = 74 m.
- Sæt garnet til den første gruppe på 12 m og strik 50 p i glatstriking.
- Sæt garnet til den næste gripe på 12 m og strik 102 p i glatstriking.
- Sy de 12 m, du lige har strikket, sm med maskesting med den sidste gruppe på 12 m.
- Tag dig ikke af, hvis tasken ser lidt deform ud. Det retter sig i filtningen.

## Våd filtning

Filtning er let og effektivt, men ikke særlig præcist. Her er nogle tips til at få dig i gang med det.

- Filtning opstår ved hjælp af fugt, varme og bevægelse.
- Du kan filte i hånden. Det er langsomt, men giver dig mere kontrol over, hvad der sker.
- Filtning i maskine er lettere, men er ikke så nemt at kontrollere.
- Den grønne taske blev filtet i vaskemaskine ved 60 grader i 15 minutter. Der blev tilsat en smule flydende vaskemiddel, og hvert 5. minut tjekkede vi, om det var nok.
- Hvis vaskemaskinen ikke kan åbnes midt i programmet, er det bedst at vælge et kort program på lav temperatur. Du kan gentage det, hvis det er nødvendigt.
- Den stribede taske blev filtet ved 40 grader. Den lavere temperatur er bedre for

farverne. Det tog 30 minutter at opnå den samme filtningsgrad.

- Det er en god ide at filte en strikkeprøve og se på maskerne undervejs. Jo mere du filter, jo sværere er det at se de enkelte masker. Måske filter stropperne hurtigere end selve tasken, så hold øje med, at det bliver ens.
- Når tasken er filtet i passende grad, skal du skylle den grundigt i koldt vand og enten centrifugere så meget vand ud som muligt eller rulle den i håndklæder. Tørretiden kan være op til et par dage.
- Læg evt. et håndklæde ind i tasken, så den kan stå, mens den lufttørres, så bunden bliver flad, og tasken får kurver.

## Færdiggørelse

- Når tasken er tør, kan du fjerne løse ender og evt. fnuller. Små 'klumper' kan fjernes med en skarp saks.
- Sæt evt. for i tasken og dekorer den, hvis du ønsker det.

## Variationer



Hvis du ønsker en mindre (større) taske, kan du bruge tyndere (tykkere) pinde. Du kan også prøve dig frem med garntykkelsen. Den færdige taske skal være slap og ikke fast før filtningen.

## Om designeren

© 2012 [Karen Trudgian](#). Original titel [Felted Knot Bag](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Karen](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.