

Yndigt retrogardin i skakternet netmønster. Der er kun 1 størrelse her, men det kan nemt gøres større (se billederne). Det er et ret nemt hulmønster. Her strikkes i 100 % bomuld på pinde 4 mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Mellem | Pinde: 4

Af Knit Picks Design Team



Dette tynde og bølgende gardin giver lys og lethed i dit hjem. Det kan nemt gøres bredere eller længere, hvis du ønsker det. For hver ekstra 10 m tilføjer du 6½ cm, og de lodrette gentagelser måler ca. 7½ cm.

Du kan også gøre det til et sengetæppe, evt. med elastik i kanten, så det folder sig ind under madraskanten.

Størrelse

One size.

Mål



Ca. 122 cm x 38 cm, ekskl. kant.

Materialer

Garn

Knit Picks Curio (100 % bomuld; 659 m/100 g); farve: 26255 White, 1 ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- **Anbefalet garn (Rito.dk): Scheepjes Maxi Sugar Rush**

Strikkepinde

Rundpind eller jumperpinde 4 mm.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør



Stoppenål.

Blokningsnåle.

Stang, 2½ cm i diameter.

Strikkefasthed

16 m/26½ p = 10 x 10 cm i mønster på pinde 4 mm.

En lidt større strikkefasthed (tykkere pinde eller tyndere garn) gør gardinet mere luftigt.

Mønster

Skakternet net

(Deleligt med 10 m + 4)

- P 1 og alle ulige p: Vrang.
- P 2 (rets): 4 r, *slå om, 2 r dr sm, 1 r, (2 r sm, slå om) x 2, 3 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 4: *3 r, (slå om, 2 r dr sm) x 2, 1 r, 2 r sm, slå om*. Gent fra * til *, slut med 4 r.
- P 6: 2 r, *(slå om, 2 r dr sm) x 3, 4 r*. Gent fra * til *, slut med slå om, 2 r dr sm.
- P 8: 1 r, *(slå om, 2 r dr sm) x 4, 2 r*. Gent fra * til *, slut med slå om, 2 r dr sm, 1 r.
- P 10: Gent p 6.
- P 12: Gent p 4.
- P 14: Gent p 2.
- P 16: 2 r sm, slå om, *4 r, (2 r sm, slå om) x 3*. Gent fra * til *, slut med 2 r.
- P 18: 1 r, 2 r sm, slå om; *2 r, (2 r sm, slå om) x 4*. Gent fra * til *, slut med 1 r.
- P 20: Gent p 16.
- Gent p 1-20.



© zgirlknits

Sådan gør du

Gardinet strikkes nedefra.

- Slå 198 m op.
- P 1: 1 løst af, 1 r, strik p 1 af mønstret til de sidste 2 m, slut med 2 r.
- Forts med kantm som i p 1 og strik 5 gentagelser af mønstret.
- Arb måler nu ca. 38 cm.



© smithknit

Øverste kant

- Skift til glatstriking og strik 12 p til ydersiden af kanten.
- Næste p: Vrang (venderille).
- Strik endnu 12 p glatstriking til indersiden af kanten. Luk løst af.

Færdiggørelse



© Kahli6

Læg gardinet i varmt vand, til det er helt gennemblødt.

- Læg det på et stort håndklæde, rul håndklæde og gardin sammen og pres forsigtigt vand ud af det (vrid ikke).
- Fjern gardinet og læg det til tørre på et fladt underlag.
- Sæt nåle i kanten, så det opnår de rette mål.
- Når det er tørt, folder du kanten i venderillen.
- Sy aflukningskanten fast på vrangs med kastesting.
- Lad begge ender være åbne.
- Lad gardinet glide ind på en 2½ cm stang og sæt den fast i vinduet.

Om designeren

© 2007 [Knit Picks Design Team](#). Original titel [Dappled Lace Café Curtain](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Knit Picks](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.