

Meget nem og enkel vest, der strikkes som et rektangel med huller til armene. Den kan vendes på begge ledter og draperes forskelligt. Her i 100 % uld på pinde 4 mm.

Sværhedsgrad: Nem | Tidsforbrug: Lavt | Pinde: 4

Af Hiromi Glover for Purl Soho



(This pattern is brought to you by Purl Soho. The pattern is copyrighted with all rights reserved. Neither this pattern nor goods made from this pattern may be sold. The original pattern is at [Easy Breezy Vest](#). It has been translated from English into Danish by Marianne Holmen. Purl Soho is unable to verify the accuracy of this translation, but if you have any questions, we're always happy to answer in English at www.purlsoho.com)

Enkel vest, der blot består af et ribstrikket rektangel med huller til armene.

Vesten strikkes frem og tilbage i et stykke nedefra. Maskerne opdeles i ærmegabene og forstykker og ryg strikkes hver for sig. Derefter samles de igen til kraven.

Du kan bruge vesten på flere måder: Enten med det korte stykke fra nederste kant til ærmegab og en længere krave, eller med bunden i vejret med et længere stykke nedefra til ærmegab og en kortere krave.

Instruktionerne er til vesten med en længere krave.

Du kan lade den stå åben eller bruge en nål til at lukke den med.

Størrelser

XS (S, M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Mål



Brystmål: ca. 81-86 (91-96, 101-106, 111-116, 122-127) (132-137, 142-147, 152-157, 162-167) cm.

Længde/top-bund: 73½ (75½, 76, 79, 80) (80, 82½, 83, 83) cm.

Bredde/side-side (målt fladt): 66 (72, 80½, 90, 98) (106, 112, 121, 128) cm.

Bredde/forstykker: 18 (21, 24, 28, 31) (34, 36, 39, 41) cm.

Bredde/ryg: 29 (30½, 32, 34, 35½) (37½, 39, 42½, 45½) cm.

Ærmegabslængde: 10 (22, 23, 23½, 24) (24, 24, 24½, 24½) cm.

Eksemplet vist her er str. XS på en model med 81 cm i brystmål.

Materialer



Garn

Purl Soho Good Wool (100 % højlandsuld; 350 m/100 g); garnforbrug ca. 955 (1110, 1252, 1440, 1587) (1728, 1870, 2057, 2167) m i alt; farve: Periwinkle Gray; 3 (4, 4, 5, 5) (5, 6, 6, 7) ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Hjertegarn Highland Fine Wool](#)

Strikkepinde

Rundpind 4 mm, 60 eller 80 cm.
Maskeholdere eller garnrester.

Strikkefasthed

36 m/29 p = 10 x 10 cm i 3x3 rib (blokket og ustrakt).

Teknik

Kabelopslag: Se [her](#).

Løse masker: Retp: Tag masker løst af som vr med garnet bagved. Vrangp: Tag masker løst af som ret med garnet foran.

Sådan gør du



Nederste kant

- Slå 227 (257, 287, 317, 347) (377, 395, 431, 455) m op.
- Startp (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- P 1 (rets): 1 løst af, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 3 r, 1 løst af.
- P 2 (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- Gent p 1-2, til arb måler ca. 24 (24, 24, 25½, 25½) (25½, 26½, 26½, 26½) cm fra opslaget. Slut med p 2.

Opdeling af forstykker og ryg

- Opdelingsp (rets): 1 r, (3 r, 3 vr) x 9 (11, 13, 15, 17) (19, 20, 22, 23), 3 r, 1 vr, luk af for 7 m i rib (1 m tilbage på højre p efter aflukning), (3 r, 3 vr) x 15 (16, 17, 18, 19) (20, 21, 23, 25), 3 r, 1 vr, luk af for 7 m i rib (1 m tilbage på højre p efter aflukning), (3 r, 3 vr) x 9 (11, 13, 15, 17) (19, 20, 22, 23), 3 r, 1 løst af = 213 (243, 273, 303, 333) (363, 381, 417, 441) m tilbage = 59 (71, 83, 95, 107) (119, 125, 137, 143) m til venstre forstykke; 95 (101, 107, 113, 119) (125, 131, 143, 155) m tilbage til ryg; 59 (71, 83, 95, 107) (119, 125, 137, 143) m tilbage til højre forstykke.

Venstre forstykke

- Du strikker nu frem og tilbage udelukkende på venstre forstykke. Strik 59 (71, 83, 95, 107) (119, 125, 137, 143) m. Lad de resterende 154 (172, 190, 208, 226) (244, 256, 280, 298) m sidde på pinden eller sæt dem på en holder eller garnrest.
- Startp 1 (vrangs): 4 r, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.
- P 1 (rets): 4 r, *3 vr, 3 r*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.

- P 2 (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.
- Gent p 1-2, til venstre forstykke måler 20 (22, 23, 23½, 24) (24, 24, 24½, 24½) cm fra opdelingen. Slut med p 1.
- Næste p (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 r.
- Med rets vendt mod dig slår du 7m op med kabelopslag = 66 (78, 90, 102, 114) (126, 132, 144, 150) masker til venstre forstykke.
- Bryd garnet og sæt maskerne til venstre forstykke på holder eller garnrest.

Ryg



- Du strikker nu frem og tilbage udelukkende på ryggen. Strik 95 (101, 107, 113, 119) (125, 131, 143, 155) m.
Med vrangs vendt mod dig sætter du garnet til.
- Startp (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.
- P 1 (rets): 4 r, *3 vr, 3 r*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.
- P 2 (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 løst af.
- Gent p 1-2, til ryggen måler 20 (22, 23, 23½, 24) (24, 24, 25, 25) cm fra opdelingsp. Slut med p 1.
- Næste p (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 r.
- Med rets vendt mod dig slår du 7 m op med kabelopslag = 102 (108, 114, 120, 126) (132, 138, 150, 162) rygmasker.
- Bryd garnet og sæt rygmaskerne på holder eller garnrest.

Højre forstykke

- Du strikker nu 59 (71, 83, 95, 107) (119, 125, 137, 143) m frem og tilbage udelukkende på højre forstykke.
- Med vrangs vendt mod dig sætter du garnet til.
- Startp (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- P 1 (rets): Tag 1 løst af, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 1 løst af.
- P 2 (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- Gent p 1-2, til højre forstykke måler 20 (22, 23, 23½, 24) (24, 24, 25, 25) cm fra opdelingsp. Slut med p 2.

Samling af forstykker og ryg

- Sæt ryg og venstre forstykke på pinden.
- Samlingsp (rets): Strik hen over højre forstykke, derefter ryggen, derefter venstre forstykke, 1 løst af, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 1 løst af = 227 (257, 287, 317, 347) (377, 395, 431, 455) m i alt.

Krave



- Startp (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- P 1 (rets): 1 løst af, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 3 r, 1 løst af.
- P 2 (vrangs): 4 vr, *3 r, 3 vr*. Gent fra * til * til sidste m, 1 vr.
- Gent p 1-2, til arb måler 29 (29, 29, 30½, 30½) (30½, 32, 32, 32) cm fra samlingsp.

Slut med p 2.

- Luk af i mønster med rets vendt mod dig.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender og blok vesten forsigtigt i våd tilstand.

Om designeren

© 2024 *Purl Soho*. Original titel *Easy Breezy Vest*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Purl Soho via [Ravelry](#) eller på www.purlsoho.com.

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Purl Soho. Translated with permission.