At flyve solo

Design: Espace Tricot

http://www.espacetricot.com

Halsvarmer forlænget med flapper ned over bryst og ryg. Kan strkkes i mange farver og garntyper. Her i 100 % uld på pinde 4½ mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 4,5 mm

Strikkefasthed: 27 m/27 p = 10 x 10 cm i rib

Garn tykkelse: Fingering

Teknikker: Struktur

Størrelser: One size.

Overblik

Pindestørrelse: 4,5 mm

Størrelser: One size.

Detaljer

Konstruktion: 27 m/27 p = 10 x 10 cm i rib

Størrelser: One size.

Fremgangsmetode: Elegant og enkel unisex-halsvarmer i 3 farver. Den strikkes med 2 tråde holdt sammen hele vejen. Du skifter en tråd ad gangen, så halsvarmeren får et meleret udtryk. Strikkes nedefra. Flapperne foran og bagpå strikkes for sig og samles derefter. Resten strikkes rundt. Vi har valgt en neutral farveskala, men halsvarmeren ville også være fin i klare farver eller i farveskiftegarn.

Størrelse

One size.

Mål

Omkreds: 51 cm. Højde: 43 cm.

Materialer

Garn

Artfil Solo (100 % merino; 370 m/100 g); 3 farver: A: Slate (skifergrå) (75 g). B: Clair de Lune (Grå) (60 g). C: White Sands (Sandfarvet) (45 g).

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 60 cm, plus ekstra rundpind i samme tykkelse. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

27 m/27 p = 10 x 10 cm i rib 1 r, 1 vr på pinde 4½ mm med dobbelt garn.

Teknik

Maskesting (kitchener stitch, grafting):

Startp: På forreste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m sidde på pinden. På bageste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m sidde på pinden. Trin 1: På forreste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m glide af pinden. Trin 2: På forreste p stikker du pinden ind i den (nye) første m som vr. Lad m sidde på pinden. Trin 3: På bageste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m glide af pinden. Trin 4: På bageste p stikker du pinden ind i den (nye) første m som ret. Lad m sidde på pinden. Gent disse 4 trin, til der er 1 m tilbage på hver p. Afslutning: På forreste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m glide af pinden. På bageste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m glide af pinden.

Sådan gør du

- Slå 64 m op.

Forreste flap

Strikkes frem og tilbage med 2 tråde A.

- P 1: 1 dr ret, (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 løst af med garnet foran.

- Gent p 1 yderligere 29 p, bryd garnet og læg den forreste flap til side = 30 p.

Bageste flap

- Som forreste flap, men bryd ikke garnet efter p 30.

Samling

Forreste og bageste flap samles nu således:

- Sæt begge flapper på rundpinden.

- P 31: Sæt den sidste m af bageste flap på en snoningsp foran arb, strik første m af forreste flap vr, sæt maskerne på snoningsp tilbage og strik dem ret, sæt en markør, (1 vr, 1 r) til sidste m i forreste flap, sæt den m på en snoningsp og hold den foran arb, strik første m af bageste flap vr, sæt m fra snoningsp tilbage på venstre p og strik dem ret, strik (1 vr, 1 r) til markøren = 128 m på pinden.

- P 32-33: Forts i rib 1 r, 1 vr med 2 tråde af A.

- P 34-56 (22 p): Bryd den ene tråd af A og start en tråd af B. Forts i rib.

- P 57-75 (18 p): Bryd den anden tråd af A og start en anden tråd af B. Forts i rib.

- P 76-94 (18 p): Bryd den ene tråd af B og start endnu en tråd af C. Forts i rib.

- P 95-113 (18 p): Bryd den anden tråd af B og start den anden tråd af C. Forts i rib.

Færdiggørelse

- Med rets vendt mod dig og med rundpinden + den anden rundpind holdt bagved adskiller du retm og vrangm således:

- Sæt retm på forreste p og vrangm på bageste p. Gent dette, til alle m er adskilt.

- Med alle retm på forreste p og alle vrangm på bageste p lukker du af med maskesting (se ovenfor).

- Hæft alle løse ender og blok halsvarmeren let.

Om designeren

(c) 2017 Espace Tricot. Original titel Flying Solo. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Espace Tricot.

Hvem vil du strikke til?: Dame, Mand, Neutral

Størrelseskategori: One size, Voksen

Til hals og skuldre: Halsvarmer

Strikkefasthed: 27 - 32 m

Konstruktion: Montering / sammensyning, Nedefra og op, Rundstrikket

Pindestørrelse: 4,5 mm

Garntykkelse: Fingering

Teknik: Struktur

Projekt-type: God til rester, Hurtigt færdig, Nemme / Begyndervenlige, Transportstrik, TV-strik

Fremgangsmåde

Elegant og enkel unisex-halsvarmer i 3 farver. Den strikkes med 2 tråde holdt sammen hele vejen. Du skifter en tråd ad gangen, så halsvarmeren får et meleret udtryk. Strikkes nedefra. Flapperne foran og bagpå strikkes for sig og samles derefter. Resten strikkes rundt. Vi har valgt en neutral farveskala, men halsvarmeren ville også være fin i klare farver eller i farveskiftegarn.

Størrelse

One size.

Mål

Omkreds: 51 cm. Højde: 43 cm.

Materialer

Garn

Artfil Solo (100 % merino; 370 m/100 g); 3 farver: A: Slate (skifergrå) (75 g). B: Clair de Lune (Grå) (60 g). C: White Sands (Sandfarvet) (45 g).

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 60 cm, plus ekstra rundpind i samme tykkelse. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Snoningspind. Stoppenål.

Strikkefasthed

27 m/27 p = 10 x 10 cm i rib 1 r, 1 vr på pinde 4½ mm med dobbelt garn.

Teknik

Maskesting (kitchener stitch, grafting):

Startp: På forreste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m sidde på pinden. På bageste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m sidde på pinden. Trin 1: På forreste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m glide af pinden. Trin 2: På forreste p stikker du pinden ind i den (nye) første m som vr. Lad m sidde på pinden. Trin 3: På bageste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m glide af pinden. Trin 4: På bageste p stikker du pinden ind i den (nye) første m som ret. Lad m sidde på pinden. Gent disse 4 trin, til der er 1 m tilbage på hver p. Afslutning: På forreste p stikker du pinden ind i første m som ret. Lad m glide af pinden. På bageste p stikker du pinden ind i første m som vr. Lad m glide af pinden.

Sådan gør du

- Slå 64 m op.

Forreste flap

Strikkes frem og tilbage med 2 tråde A.

- P 1: 1 dr ret, (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 løst af med garnet foran.

- Gent p 1 yderligere 29 p, bryd garnet og læg den forreste flap til side = 30 p.

Bageste flap

- Som forreste flap, men bryd ikke garnet efter p 30.

Samling

Forreste og bageste flap samles nu således:

- Sæt begge flapper på rundpinden.

- P 31: Sæt den sidste m af bageste flap på en snoningsp foran arb, strik første m af forreste flap vr, sæt maskerne på snoningsp tilbage og strik dem ret, sæt en markør, (1 vr, 1 r) til sidste m i forreste flap, sæt den m på en snoningsp og hold den foran arb, strik første m af bageste flap vr, sæt m fra snoningsp tilbage på venstre p og strik dem ret, strik (1 vr, 1 r) til markøren = 128 m på pinden.

- P 32-33: Forts i rib 1 r, 1 vr med 2 tråde af A.

- P 34-56 (22 p): Bryd den ene tråd af A og start en tråd af B. Forts i rib.

- P 57-75 (18 p): Bryd den anden tråd af A og start en anden tråd af B. Forts i rib.

- P 76-94 (18 p): Bryd den ene tråd af B og start endnu en tråd af C. Forts i rib.

- P 95-113 (18 p): Bryd den anden tråd af B og start den anden tråd af C. Forts i rib.

Færdiggørelse

- Med rets vendt mod dig og med rundpinden + den anden rundpind holdt bagved adskiller du retm og vrangm således:

- Sæt retm på forreste p og vrangm på bageste p. Gent dette, til alle m er adskilt.

- Med alle retm på forreste p og alle vrangm på bageste p lukker du af med maskesting (se ovenfor).

- Hæft alle løse ender og blok halsvarmeren let.

Om designeren

(c) 2017 Espace Tricot. Original titel Flying Solo. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Espace Tricot.

Flere billeder



Flying Solo 6



Flying Solo 5



Flying Solo 1

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/at-flyve-solo/