Tyk ridderhals barn

Design: Monica Knædal

https://www.ravelry.com/designers/monica-kndal

Halsvarmer med rullekrave i vævestrik. Her i str 1-10 år. Se også Ridderhals barn (tyndere) og Tyk ridderhals (voksen). Her strikket i alpaca, nylon og uld på pinde 4½ og 6 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 4,5 mm, 6 mm

Strikkefasthed: 12 gentagelser = 10 cm.

Garn tykkelse: Bulky, Super Bulky, Worsted/Aran

Teknikker: Vævestrik

Størrelser: 1-6 (7-10) år.

Overblik

Pindestørrelse: 4,5 mm, 6 mm

Størrelser: 1-6 (7-10) år.

Detaljer

Konstruktion: 12 gentagelser = 10 cm.

Størrelser: 1-6 (7-10) år.

Fremgangsmetode: Dette er børneudgaven af Tyk ridderhals. Den strikkes i vævestrik ovenfra. Hele halsvarmeren strikkes rundt: først rullekraven og derefter skulderstykket. Her er en anbefalet længde, men du kan nemt gøre den længere.

Størrelse

1-6 (7-10) år.

Materialer

Garn

Garnforslag: 1 tråd Hip Wool 2 tråde Sandnes Kos 2 tråde Drops Air 2 tråde Viking Garn Bris Her er brugt: Sandnes Kos (62 % alpaca, 29 % nylon, 9 % uld; 150 m/50 g); farver: G: 100 (100) g. K: 50 (50) g. Hvis du bruger 3 farver eller flere: G: 100 g. K1-x: 25 g af hver. Hvis du bruger 2 tråde, skal du fordoble garnmængden.

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 40 cm. Rundpind 6 mm, 40/60/80 cm.

Strikkefasthed

12 gentagelser = 10 cm.

Teknikker

Udtagninger

Når du skal tage ud før og efter en markør, foreslår jeg følgende: Strik, til der er 1 m tilbage før markøren og lav en ny m ved at samle den lille m under den følgende m op. Strik den og strik så m før markøren. Efter markøren samler du den lille m op efter markøren og strikker den.

Forkortelser

G: Grundfarve. K: Kontrastfarve.

Sådan gør du

Hvis du vil bruge mere end 2 farver, skal du skifte farve, hvor der står K (kontrastfarve). Læs opskriften igennem, før du starter.

- Slå 60 m op på rundpind 4½ mm med G.

- Strik krave således: Strik rib (1 r, 1 vr), til kraven måler 14 (17) cm eller ønsket længde.

- Strik 1 p ret og sæt markører efter maske nr. 1, 10, 20, 30, 40, 50. Den første markør angiver omgangsstart.

Skift til rundpind 6 mm (40 /60 cm).

Vævestrik

- Omg 1: *Tag 1 løst af med garnet bagved i G, strik 1 r i K*. Gent fra * til * pinden ud.

- Omg 2: *Tag 1 løst af med garnet bagved i G, træk garnet tilbage og strik 1 vr i K*. Gent fra * til * pinden ud. Sørg for altid at have garnet bag arb, når du tager en m løst af.

- Omg 3: Strik ret i G. *Tag 1 m ud før m foran markøren og efter markøren*. Gent fra * til * før og efter alle markører. Tag ud med samme farve hver gang, så du får en udtagningslinje.

- Omg 4: Strik ret i G.

- Gent omg 1-4, men skift ml at starte omg 1 med G og med K. Skift til en længere rundpind, når det er nødvendigt.

- Strik videre, til du har 7 (10) p med K, eller det ønskede antal.

- Strik 1 omg ret, 1 omg vr og 1 omg ret med G.

- Luk af fra vrangs.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender.

Om designeren

(c) 2022 Monica Knædal. Original titel Chunky Knight's Cowl Jr.. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Monica. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Størrelseskategori: Baby, Børn

Til hals og skuldre: Halsvarmer

Strikkefasthed: 12 m

Konstruktion: Monteringsfri, Oppefra og ned, Rundstrikket

Pindestørrelse: 4,5 mm, 6 mm

Garntykkelse: Bulky, Super Bulky, Worsted/Aran

Teknik: Vævestrik

Fremgangsmåde

Dette er børneudgaven af Tyk ridderhals. Den strikkes i vævestrik ovenfra. Hele halsvarmeren strikkes rundt: først rullekraven og derefter skulderstykket. Her er en anbefalet længde, men du kan nemt gøre den længere.

Størrelse

1-6 (7-10) år.

Materialer

Garn

Garnforslag: 1 tråd Hip Wool 2 tråde Sandnes Kos 2 tråde Drops Air 2 tråde Viking Garn Bris Her er brugt: Sandnes Kos (62 % alpaca, 29 % nylon, 9 % uld; 150 m/50 g); farver: G: 100 (100) g. K: 50 (50) g. Hvis du bruger 3 farver eller flere: G: 100 g. K1-x: 25 g af hver. Hvis du bruger 2 tråde, skal du fordoble garnmængden.

Strikkepinde

Rundpind 4½ mm, 40 cm. Rundpind 6 mm, 40/60/80 cm.

Strikkefasthed

12 gentagelser = 10 cm.

Teknikker

Udtagninger

Når du skal tage ud før og efter en markør, foreslår jeg følgende: Strik, til der er 1 m tilbage før markøren og lav en ny m ved at samle den lille m under den følgende m op. Strik den og strik så m før markøren. Efter markøren samler du den lille m op efter markøren og strikker den.

Forkortelser

G: Grundfarve. K: Kontrastfarve.

Sådan gør du

Hvis du vil bruge mere end 2 farver, skal du skifte farve, hvor der står K (kontrastfarve). Læs opskriften igennem, før du starter.

- Slå 60 m op på rundpind 4½ mm med G.

- Strik krave således: Strik rib (1 r, 1 vr), til kraven måler 14 (17) cm eller ønsket længde.

- Strik 1 p ret og sæt markører efter maske nr. 1, 10, 20, 30, 40, 50. Den første markør angiver omgangsstart.

Skift til rundpind 6 mm (40 /60 cm).

Vævestrik

- Omg 1: *Tag 1 løst af med garnet bagved i G, strik 1 r i K*. Gent fra * til * pinden ud.

- Omg 2: *Tag 1 løst af med garnet bagved i G, træk garnet tilbage og strik 1 vr i K*. Gent fra * til * pinden ud. Sørg for altid at have garnet bag arb, når du tager en m løst af.

- Omg 3: Strik ret i G. *Tag 1 m ud før m foran markøren og efter markøren*. Gent fra * til * før og efter alle markører. Tag ud med samme farve hver gang, så du får en udtagningslinje.

- Omg 4: Strik ret i G.

- Gent omg 1-4, men skift ml at starte omg 1 med G og med K. Skift til en længere rundpind, når det er nødvendigt.

- Strik videre, til du har 7 (10) p med K, eller det ønskede antal.

- Strik 1 omg ret, 1 omg vr og 1 omg ret med G.

- Luk af fra vrangs.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender.

Om designeren

(c) 2022 Monica Knædal. Original titel Chunky Knight's Cowl Jr.. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Monica. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Flere billeder



Chunky Knight 4



Chunky Knight 3



Chunky Knight 2

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/ridderhals-barn/