Berryhill-sættet

Design: Alexis Adrienne

http://www.ravelry.com/designers/cold-comfort-knits

Sæt i vævestrik, der består af en hue og et par fingerløse vanter,, Her er uld og alpaca på pinde 2½, 3 og 3½ mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm

Strikkefasthed: 38 m/68 omg = 10 x 10 cm i gittermønster. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning.

Garn tykkelse: Fingering

Teknikker: Vævestrik

Størrelser: One size.

Overblik

Pindestørrelse: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm

Størrelser: One size.

Detaljer

Konstruktion: 38 m/68 omg = 10 x 10 cm i gittermønster. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning.

Størrelser: One size.

Fremgangsmetode: Sæt, der består af hue og fingerløse vanter i vævestrik. Øverst er huen beskrevet, nedenfor vanterne.

Hue

Størrelse

One size.

Mål

Længde: 20 cm. Bredde: 46 cm (ustrakt). Passer et hoved på ca. 56 cm.

Materialer

Garn

Queen City Yarn Berryhill (80 % merinould, 20 % alpaca; 366 m/100 g): 1 ngl i farven Hydrangea (G) og 1 ngl i farven Naked (K). Eller ca. 205 m af lignende garn i fingering weight. I eksemplet er brugt 110 m af G og 95 m af K.

Strikkepinde

Rundpind 2½ mm, 40 cm. Rundpind 3-3½ mm, 40 cm. Strømpepinde 3-3½ mm, 4 stk. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør for omgangsstart. Stoppenål. Saks.

Strikkefasthed

38 m/68 omg = 10 x 10 cm i gittermønster (ustrakt) på de tykke pinde. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på de tykke pinde, ublokket.

Teknikker

Elastisk opslag: Se fx her. Løkkeopslag bagom: Bruges til at slå nye m op midt i eller i forlængelse af arb. Se fx her.

Forkortelser

G: Grundfarve. K: Kontrastfarve. 3 r dr sm: Tag de næste 3 m løst af som vr, en ad gangen. Strik venstre p forfra ind i de løse m og strik dem sm = 2 m taget ind.

Sådan gør du

- Med G og den tynde rundpind slår du 168 m op med elastisk opslag.

- Sæt markør for omgangsstart og strik rundt. Pas på ikke at dreje maskerne.

Kant

Rib 2 r, 2 vr

- Alle omg (G): *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Gent denne omg 12 gange, eller til kanten måler ca. 2½ cm.

Startmønster

- (G): Fjern markøren, strik 1 omg r med den tykke rundpind.

- (G): Sæt markøren igen; strik 1 omg vr.

Bemærk

- Når du skifter farve ved omgangsstart, skal du krydse trådene over hinanden for at undgå huller.

- Tag altid masker løst af som vr med garnet bagved.

Gittermønster

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 4 (G): *4 vr, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 2 løst af, 3 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Start med omg 1 og strik Gittermønster i alt 12 gange, eller til huen måler ca. 16½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 8.

Puld

Bemærk: Skift til strømpepinde, når maskerne ikke kan være på rundpinden.

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *1 r, 2 r sm, 1 r, 1 løst af som r, 1 r, træk den løse m over*. Gent fra * til * omg ud = 112 m.

- .Omg 4 (G): *3 vr, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 1 løst af, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 9 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 10 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 11 (G): *3 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm*. Gent fra * til * omg ud = 84 m.

- Omg 12 (G): *3 vr, 1 løst af som r, 2 r sm, træk den løse m over de 2 r sm*. Gent fra * til * omg ud = 56 m.

- Omg 13 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 14 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 15 (G): *1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 2 r*. Gent fra * til * omg ud = 42 m.

- Omg 16 (G): *1 vr, 1 løst af som r, 2 r sm, træk den løse m over de 2 r sm, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud = 28 m.

- Omg 17 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 18 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 3 r = 1 m tilbage. Flyt denne m over på venstre p. Den er nu første m i omg 19.

- Omg 19 (G): *3 r dr sm, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud = 14 m tilbage.

- Omg 20 (G): *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 21 (G): Ret.

Færdiggørelse

- Bryd garnet med en ende på 15 cm.

- Træk enden gn de resterende m med stoppenålen og stram den.

- Hæft den godt på bagsiden.

Fingerløse vanter

Mål

Manchet til fingre: 17 cm. Omkreds: 21 cm på bredeste sted.

Fladt mål

Længde: 18½ cm. Bredde: 8 cm.

Materialer

Garn

Queen City Yarn Berryhill (80 % merinould, 20 % alpaca; 366 meters/100 g); 1 ngl i farven Hydrangea (G) og 1 ngl in farven Naked (K). Eller ca. 145 m af lignende garn i fingering weight. Det viste eksempel brugte 85 m af G og 62 m af K.

Strikkepinde

Rundpind 2½ mm, 23 cm. Rundpind 3-3½ mm, 23 cm. Strømpepinde 2½ mm, 4 stk. Hvis du ikke kan få fat i rundpinde på 23 cm, kan du bruge andre metoder, fx magic loop eller 2 rundpinde. Det er vigtigt at bruge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør til omgangsstart. Garnrester. Stoppenål. Saks.

Strikkefasthed

38 m/68 omg = 10 x 10 cm i Gittermønster (ustrakt) på de tykke pinde. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på de tykke pinde.

Teknikker

Elastisk opslag: Se fx her. Løkkeopslag bagom: Bruges til at slå nye m op midt i eller i forlængelse af arb. Se fx her.

Forkortelser

1 ud: Strik ret i forreste og bageste lænke af samme m = 1 m taget ud. G: Grundfarve. K: Kontrastfarve.

Sådan gør du

- Med G og den tynde p slår du 60 m op med elastisk opslag.

- Sæt markør for omgangsstart og strik rundt. Pas på ikke at dreje maskerne.

Manchet

Rib 2 r, 2 vr.

- Alle omg (G): *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Gent denne omg i alt 9 gange, eller til manchetten måler ca. 2 cm.

Startmønster

- (G): Fjern markør for omgangsstart.

- Strik 1 omg r på den tykke p.

- (G): Sæt markøren tilbage og strik 1 omg vr.

Bemærk

- Når du skifter farve ved omgangsstart skal du krydse trådene over hinanden for at undgå huller.

- Tag altid masker løst af som vr med garnet bagved.

Gittermønster

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 4 (G): *4 vr, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 2 løst af, P3*. Gent fra * til * omg ud.

- Start med omg 1 og strik Gittermønster i alt 8 gange, eller til vanten måler ca. 11½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 8.

- Strik nu igen omg 1-2, men i enden af omg 2 skal du ikke tage de 2 sidste m løst af. I stedet skal du med G strikke de næste 8 m og fjerne markøren, når du kommer til den. Sæt disse 8 m på en holder. Strik omg ud med G (= mønsteromg 3).

- Slå 2 m op med løkkeopslag bagom. Sæt markøren igen. Slå yderligere 6 m op. De 8 opslåede m skal erstatte de 8 m på holder. Strik omg ud med G (= mønsteromg 4).

- Start med omg 5 og forts Gittermønstret. Strik videre, til vanten måler ca. 16½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 3. Bryd K og hæft den godt på vrangs. Forts med G = 1 omg vr,

og skift så tilbage til den tynde p.

- Strik 8 omg rib 2 r, 2 vr. Luk af i mønster.

Tommelfingre

- Læg vanten på et fladt underlag med manchetten vendt mod dig.

- Hold de 2 strømpepinde parallelt. Sæt de 8 m fra holder på den forreste strømpepind. Sæt de 8 opslåede m på den bageste strømpepind.

- Saml 1 ekstra G-maske op og sæt den på hver side af den bageste p = 8 m på både forreste og bageste strømpepind.

- Drej vanten 180 grader. Den forreste strømpepind er nu bagest (og kaldes Pind 2). Den bageste strømpepind er nu forrest med 10 m vendt mod dig.

- Sæt de 5 m længst til højre på en tredje strømpepind (kaldes Pind 3). Der er 5 m tilbage på den oprindelige strømpepind (kaldes nu Pind 1). Maskefordeling 5-8-5. Din nye omgangsstart er bunden af tommelfingeren, ml Pind 1 og Pind 3.

- Sæt G til her.

Udtagninger

- Pind 1: 5 vr.

- Pind 2: 1 vr, 1 ud, 4 vr, 1 ud, 1 vr = 2 m taget ud.

- Pind 3: 5 vr.

- Du har nu 20 m (5-10-5). Omfordel dem til (4-8-6) for at gøre ribben lettere.

- Strik 12 omg i rib 2 r, 2 vr.

- Luk af i mønster.

Lav endnu en vante magen til.

Færdiggørelse

- Bryd garnet med en ende på 15 cm.

- Brug stoppenålen til at trække enden gn den resterende m.

- Hæft alle løse ender på vrangs og luk evt. huller i bunden af tommelfingeren.

Om designeren

(c) 2019 Alexis Adrienne, Cold Comfort Knits. Original titel The Berryhill Set. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Cold Comfort Knits. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Størrelseskategori: Voksen

Til hovedet: Huer

Til hænder og håndled: Håndledsvarmere og fingerløse vanter

Strikkefasthed: 27 - 32 m, 33 - 40+ m

Konstruktion: Monteringsfri, Nedefra og op, Rundstrikket

Pindestørrelse: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm

Garntykkelse: Fingering

Teknik: Vævestrik

Fremgangsmåde

Sæt, der består af hue og fingerløse vanter i vævestrik. Øverst er huen beskrevet, nedenfor vanterne.

Hue

Størrelse

One size.

Mål

Længde: 20 cm. Bredde: 46 cm (ustrakt). Passer et hoved på ca. 56 cm.

Materialer

Garn

Queen City Yarn Berryhill (80 % merinould, 20 % alpaca; 366 m/100 g): 1 ngl i farven Hydrangea (G) og 1 ngl i farven Naked (K). Eller ca. 205 m af lignende garn i fingering weight. I eksemplet er brugt 110 m af G og 95 m af K.

Strikkepinde

Rundpind 2½ mm, 40 cm. Rundpind 3-3½ mm, 40 cm. Strømpepinde 3-3½ mm, 4 stk. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør for omgangsstart. Stoppenål. Saks.

Strikkefasthed

38 m/68 omg = 10 x 10 cm i gittermønster (ustrakt) på de tykke pinde. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på de tykke pinde, ublokket.

Teknikker

Elastisk opslag: Se fx her. Løkkeopslag bagom: Bruges til at slå nye m op midt i eller i forlængelse af arb. Se fx her.

Forkortelser

G: Grundfarve. K: Kontrastfarve. 3 r dr sm: Tag de næste 3 m løst af som vr, en ad gangen. Strik venstre p forfra ind i de løse m og strik dem sm = 2 m taget ind.

Sådan gør du

- Med G og den tynde rundpind slår du 168 m op med elastisk opslag.

- Sæt markør for omgangsstart og strik rundt. Pas på ikke at dreje maskerne.

Kant

Rib 2 r, 2 vr

- Alle omg (G): *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Gent denne omg 12 gange, eller til kanten måler ca. 2½ cm.

Startmønster

- (G): Fjern markøren, strik 1 omg r med den tykke rundpind.

- (G): Sæt markøren igen; strik 1 omg vr.

Bemærk

- Når du skifter farve ved omgangsstart, skal du krydse trådene over hinanden for at undgå huller.

- Tag altid masker løst af som vr med garnet bagved.

Gittermønster

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 4 (G): *4 vr, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 2 løst af, 3 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Start med omg 1 og strik Gittermønster i alt 12 gange, eller til huen måler ca. 16½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 8.

Puld

Bemærk: Skift til strømpepinde, når maskerne ikke kan være på rundpinden.

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *1 r, 2 r sm, 1 r, 1 løst af som r, 1 r, træk den løse m over*. Gent fra * til * omg ud = 112 m.

- .Omg 4 (G): *3 vr, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 1 løst af, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 9 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 10 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 11 (G): *3 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm*. Gent fra * til * omg ud = 84 m.

- Omg 12 (G): *3 vr, 1 løst af som r, 2 r sm, træk den løse m over de 2 r sm*. Gent fra * til * omg ud = 56 m.

- Omg 13 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 14 (K): *1 r, 1 løst af, 2 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 15 (G): *1 r, 2 r dr sm, 1 r, 2 r sm, 2 r*. Gent fra * til * omg ud = 42 m.

- Omg 16 (G): *1 vr, 1 løst af som r, 2 r sm, træk den løse m over de 2 r sm, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud = 28 m.

- Omg 17 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 18 (K): *3 r, 1 løst af*. Gent fra * til * til de sidste 4 m, 3 r = 1 m tilbage. Flyt denne m over på venstre p. Den er nu første m i omg 19.

- Omg 19 (G): *3 r dr sm, 1 løst af*. Gent fra * til * omg ud = 14 m tilbage.

- Omg 20 (G): *1 vr, 1 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 21 (G): Ret.

Færdiggørelse

- Bryd garnet med en ende på 15 cm.

- Træk enden gn de resterende m med stoppenålen og stram den.

- Hæft den godt på bagsiden.

Fingerløse vanter

Mål

Manchet til fingre: 17 cm. Omkreds: 21 cm på bredeste sted.

Fladt mål

Længde: 18½ cm. Bredde: 8 cm.

Materialer

Garn

Queen City Yarn Berryhill (80 % merinould, 20 % alpaca; 366 meters/100 g); 1 ngl i farven Hydrangea (G) og 1 ngl in farven Naked (K). Eller ca. 145 m af lignende garn i fingering weight. Det viste eksempel brugte 85 m af G og 62 m af K.

Strikkepinde

Rundpind 2½ mm, 23 cm. Rundpind 3-3½ mm, 23 cm. Strømpepinde 2½ mm, 4 stk. Hvis du ikke kan få fat i rundpinde på 23 cm, kan du bruge andre metoder, fx magic loop eller 2 rundpinde. Det er vigtigt at bruge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskemarkør til omgangsstart. Garnrester. Stoppenål. Saks.

Strikkefasthed

38 m/68 omg = 10 x 10 cm i Gittermønster (ustrakt) på de tykke pinde. 28 m/36 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på de tykke pinde.

Teknikker

Elastisk opslag: Se fx her. Løkkeopslag bagom: Bruges til at slå nye m op midt i eller i forlængelse af arb. Se fx her.

Forkortelser

1 ud: Strik ret i forreste og bageste lænke af samme m = 1 m taget ud. G: Grundfarve. K: Kontrastfarve.

Sådan gør du

- Med G og den tynde p slår du 60 m op med elastisk opslag.

- Sæt markør for omgangsstart og strik rundt. Pas på ikke at dreje maskerne.

Manchet

Rib 2 r, 2 vr.

- Alle omg (G): *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * omg ud.

- Gent denne omg i alt 9 gange, eller til manchetten måler ca. 2 cm.

Startmønster

- (G): Fjern markør for omgangsstart.

- Strik 1 omg r på den tykke p.

- (G): Sæt markøren tilbage og strik 1 omg vr.

Bemærk

- Når du skifter farve ved omgangsstart skal du krydse trådene over hinanden for at undgå huller.

- Tag altid masker løst af som vr med garnet bagved.

Gittermønster

- Omg 1 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 2 (K): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 3 (G): *4 r, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 4 (G): *4 vr, 2 løst af*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 5 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 6 (K): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 7 (G): *1 r, 2 løst af, 3 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 8 (G): *1 vr, 2 løst af, P3*. Gent fra * til * omg ud.

- Start med omg 1 og strik Gittermønster i alt 8 gange, eller til vanten måler ca. 11½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 8.

- Strik nu igen omg 1-2, men i enden af omg 2 skal du ikke tage de 2 sidste m løst af. I stedet skal du med G strikke de næste 8 m og fjerne markøren, når du kommer til den. Sæt disse 8 m på en holder. Strik omg ud med G (= mønsteromg 3).

- Slå 2 m op med løkkeopslag bagom. Sæt markøren igen. Slå yderligere 6 m op. De 8 opslåede m skal erstatte de 8 m på holder. Strik omg ud med G (= mønsteromg 4).

- Start med omg 5 og forts Gittermønstret. Strik videre, til vanten måler ca. 16½ cm fra opslagskanten. Slut efter omg 3. Bryd K og hæft den godt på vrangs. Forts med G = 1 omg vr, og skift så tilbage til den tynde p.

- Strik 8 omg rib 2 r, 2 vr. Luk af i mønster.

Tommelfingre

- Læg vanten på et fladt underlag med manchetten vendt mod dig.

- Hold de 2 strømpepinde parallelt. Sæt de 8 m fra holder på den forreste strømpepind. Sæt de 8 opslåede m på den bageste strømpepind.

- Saml 1 ekstra G-maske op og sæt den på hver side af den bageste p = 8 m på både forreste og bageste strømpepind.

- Drej vanten 180 grader. Den forreste strømpepind er nu bagest (og kaldes Pind 2). Den bageste strømpepind er nu forrest med 10 m vendt mod dig.

- Sæt de 5 m længst til højre på en tredje strømpepind (kaldes Pind 3). Der er 5 m tilbage på den oprindelige strømpepind (kaldes nu Pind 1). Maskefordeling 5-8-5. Din nye omgangsstart er bunden af tommelfingeren, ml Pind 1 og Pind 3.

- Sæt G til her.

Udtagninger

- Pind 1: 5 vr.

- Pind 2: 1 vr, 1 ud, 4 vr, 1 ud, 1 vr = 2 m taget ud.

- Pind 3: 5 vr.

- Du har nu 20 m (5-10-5). Omfordel dem til (4-8-6) for at gøre ribben lettere.

- Strik 12 omg i rib 2 r, 2 vr.

- Luk af i mønster.

Lav endnu en vante magen til.

Færdiggørelse

- Bryd garnet med en ende på 15 cm.

- Brug stoppenålen til at trække enden gn den resterende m.

- Hæft alle løse ender på vrangs og luk evt. huller i bunden af tommelfingeren.

Om designeren

(c) 2019 Alexis Adrienne, Cold Comfort Knits. Original titel The Berryhill Set. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Cold Comfort Knits. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Flere billeder



Berryhill 1



Berryhill 5



Berryhill 4

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/berryhill-saettet/