Clara

Design: Claudia

http://eweknit.co

Stribet letvægtssweater med raglan, som strikkes ovenfra. Den har brede ærmer. Her i blandingsgarner med hør, mohair, silke og bambus på pinde 3½ og 4 mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 3,5 mm, 4 mm

Strikkefasthed: 22 m/30 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning på pinde 4 mm.

Garn tykkelse: Lace

Teknikker: Basisteknikker, Venderækker

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).

Overblik

Pindestørrelse: 3,5 mm, 4 mm

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).

Detaljer

Konstruktion: 22 m/30 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning på pinde 4 mm.

Størrelser: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).

Fremgangsmetode: Clara er en kort letvægtssweater med striber og brede ærmer i 8 størrelser. Den strikkes ovenfra og ned med raglanudtagninger. Der er vendepinde i nakken og forneden, samt på ærmerne for at gøre dem bredere. Ærmeinstrukserne er til strømpepinde, men det står dig frit for at bruge 2 små rundpinde eller magic loop i stedet.

Størrelser

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL). Der er ca. 2-5 cm bevægelsesvidde. Vist i str M.

Mål

Overvidde: 81 (91½, 102, 112, 122, 132, 142, 152½) cm. Raglanhøjde: 15 (16½, 18, 20½, 23, 25½, 28, 30½) cm. Længde til ærmegab foran: 24 (25½, 27, 28, 29, 30½, 32, 33) cm. Overarm: 29½, (33, 39, 42½, 46, 50, 53½, 57) cm. Ærmelængde til ærmegab: 26½ (28, 29, 29, 30½, 30½, 32, 32) cm.

Materialer

Garn

Sweateren strikkes med 2 forskellige tråde lace weight-garn: A: Isager Trio (50 % hør, 30 % bomuld, 20 % bambus; 350 m/50 g); 2 (2, 3, 4, 4, 5, 5, 5) ngl. B: Isager Silk Mohair (75 % mohair, 25 % silke; 210 m/25g); 3 (3, 4, 4, 5, 6, 6, 7) ngl. C: Isager Trio (50 % hør, 30 % bomuld, 20 % bambus; 350 m/50 g); 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) ngl. D: Isager Silk Mohair (75 % mohair, 25 % silke; 210 m/25g); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2) ngl.

Strikkepinde

Rundpind 4 mm, 40 cm og 80 cm. Rundpind 3½ mm, 40 cm og 80 cm. Et sæt strømpepinde 3½ eller 4 mm eller 2 små rundpinde eller lang rundpind til magic loop. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

4 maskemarkører (hvoraf 1 skal være afvigende til omgangsstart). Garnrester eller maskeholdere. Stoppenål.

Strikkefasthed

22 m/30 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning på pinde 4 mm, efter blokning.

Teknikker

Vendepinde - fold og vend: Sæt den næste m på højre p som vr, før garnet til den anden side af arb, sæt den samme m tilbage på venstre p som vr. Vend arb. Skjule foldning på rets: Strik omslaget sm med dets m ved at stikke pinden ind under omslaget. Skjule foldning på vrangs: Med højre p samler du opslaget op nedefra på den anden side og løfter det op på venstre p,

derefter strikker du det vr sm med dets m. Løkkeopslag bagom: Se fx her.

Forkortelser

1 ud venstre: Udtagning, der hælder mod venstre: Strik venstre p forfra ind under lænken ml næste m på venstre p og sidste m på højre p og strik den ret bagfra = 1 m taget ud. 1 ud højre: Udtagning, der hælder mod højre: Strik venstre p bagfra ind under lænken ml næste m på venstre p og sidste m på højre p og strik den ret forfra = 1 m taget ud.

Stribemønster

- Omg 1: Ret med 1 tråd C og 1 tråd D holdt sm.

- Omg 2-5: Ret med 1 tråd A og 1 tråd B holdt sm.

- Gent omg 1-5.

Bemærk: Når du skifter garn i stribemønstret, kan du lade det garn, du ikke bruger, blive transporteret med op langs siden, så du ikke skal hæfte så mange ender.

Sådan gør du

Halskant

- Med den korte rundpind 3½ mm og 1 tråd af hver af A og B holdt sm slår du 124 (128, 132, 132, 136, 140, 144, 144) m op. Sæt en markør for omgangsstart og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje garnet.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) pinden ud.

- Gent omg 1, til halskanten måler 2½ cm fra opslagskanten.

Skift til den korte rundpind 4 mm og forts således:

- Fordelingsomg: Ret. Tag 0 (0, 0, 4, 4, 4, 4, 4) m ud jævnt fordelt = 124 (128, 132, 136, 140, 144, 148, 148) m.

- Startomg: 24 (25, 25, 26, 26, 27, 28, 28) r til højre del af ryggen, sæt markør, 14 (14, 16, 16, 18, 18, 18, 18) r til højre ærme, sæt markør, 48 (50, 50, 52, 52, 54, 56, 56) for front r, sæt markør, 14 (14, 16, 16, 18, 18, 18, 18) r til venstre ærme, sæt markør, 24 (25, 25, 26, 26, 27, 28, 28) r til venstre del af ryggen = 4 nye markører, omgangsstart midt på ryggen.

Vendepinde til hals

Bemærk: Du strikker nu frem og tilbage, mens du tager ud til raglan samtidig med, at du strikker vendepinde. Når du kommer til en foldet m fra forrige p, skjuler du den (se ovenfor).

- Vendep 1 (rets): *Ret til 1 m fra næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, 1 r, fold og vend = 4 m taget ud.

- Vendep 2 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, *vr til næste markør, flyt markør*. Gent fra * til * 1 gang, 2 vr, fold og vend.

- Vendep 3 (rets): *Ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til omgangsstart, flyt markør, *ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til 1 m efter forrige foldede m (skjul omslaget), fold og vend = 8 m taget ud.

- Vendep 4 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, *vr til næste markør, flyt markør*. Gent fra * til * 1 gang, vr til 1 m efter forrige foldede m (skjul omslaget), fold og vend.

- Gent vendep 3-4 endnu 4 gange.

- Næste p (rets): *Ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til omgangsstart = 4 m taget ud = 172 (176, 180, 184, 188, 192, 196, 196) m i alt.

Raglanudtagninger

Skift til den lange rundpind, når det er nødvendigt.

- Omg 1 (Udtagningsomg): *Ret til 1 m før næste markær, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 3 yderligere 3 gange, ret omg ud = 8 m taget ud.

- Omg 2: Ret. Flyt alle markører undervejs.

- Gent omg 1-2 yderligere 7 gange.

- Næste omg: Som omg 1.

- Næste omg: Fjern markøren for omgangsstart og strik rundt. Flyt markørerne, når du kommer til dem. Stop ved markøren på venstre skulder bagpå. Dette er nu den nye omgangsstart (sæt den afvigende markør her) = 78 (80, 80, 82, 82, 84, 86, 86) m til forstykke og ryg, 44 (44, 46, 46, 48, 48, 48, 48) m til hvert ærme, 244 (248, 252, 256, 260, 264, 268, 268) m i alt.

Stribemønster

- Start stribemønster over hele sweateren og forts samtidig med at lave raglanudtagninger yderligere 6 (8, 11, 15, 19, 22, 26, 30) gange = 90 (96, 102, 112, 120, 128, 138, 146) m til forstykke og ryg, 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m til hvert ærme, 292 (312, 340, 376, 412, 440, 476, 508) m i alt.

Str XS og S

- Strik 4 omg.

Alle str - Opdeling til krop

- Næste p (rets): Ret til næste markør, fjern markør, sæt de næste 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m fra højre ærme på en garnrest, slå 2 (5 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op med løkkeopslag bagom, sæt markør, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op til højre ærmegab, fjern markør, 90 (96, 102, 112, 120, 128, 138, 146) r hen over forstykket til næste markør, fjern markør, sæt de næste 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m fra venstre ærme på en garnrest, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op med løkkeopslag bagom, sæt markør, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op til venstre ærmegab, fjern markør, strik ret pinden ud. Omgangsstart er nu midt på ryggen = 188 (212, 232, 252, 276, 296, 320, 340) m.

- Strik videre i stribemønster, til kroppen måler 20½ (21½, 23, 24, 25½, 26½, 28, 29) cm fra ærmegabet, eller 4 cm mindre end ønsket længde til starten af nederste kant.

- Bryd C og D og strik videre i glatstrikning med A og B.

Vendepinde på ryggen

- Vendep 1 (rets): Strik ret til 1 m før sidemarkøren, fold og vend.

- Vendep 2 (vrangs): Strik vr til markøren for omgangsstart, flyt markør, vr til 1 m før sidemarkør, fold og vend.

- Vendep 3: Flyt markørerne og strik ret til 2 m før den sidste foldede m, fold og vend.

- Vendep 4: Flyt markørerne og strik ret til 2 m før den foldede m, fold og vend.

- Gent vendep 3-4 en gang.

- Næste omg (rets): Strik ret hen over ryggen til omgangsstart, flyt markør, strik videre rundt og skjul undervejs de foldede m. Fjern sidemarkører.

Nederste kant

Skift til den lange rundpind 3½ eller 4 mm.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) pinden ud.

- Gent omg 1, til den nederste kant måler 4 cm.

- Luk løst af i rib.

Ærme

- Sæt de 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m på garnresten til højre ærme over på strømpepinde. Start midt i ærmegabet med det garn, du skal bruge til striben.

- Strik 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op langs ærmegabets opslagskant, 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) r fra ærmet, strik 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op langs ærmegabets opslagskant til midten. Sæt markør for omgangsstart = 60 (70, 82, 90, 104, 112, 122, 132) m.

Str XS, S, M, L

- Udtagningsomg: 1 r, 1 ud venstre, ret til sidste m, 1 ud højre, 1 r = 2 m taget ud.

- Næste omg: Ret.

- Gent udtagningsomg yderligere 1 (0, 0, 0, -, -, -, -) gang = 64 (72, 84, 92, -, -, -, -) m.

Str XL, 2XL, 3XL, 4XL

- Indtagningsomg: 1 r, 2 r dr sm, ret til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r = 2 m taget ind.

- Næste omg: Ret.

- Gent de sidste 2 omg endnu - (-, -, -, 1, 1, 2, 3) gang(e) = - (-, -, -, 100, 108, 116, 124) m.

Alle st

- Strik videre i stribemønster, til ærmet måler 18 (19, 20½, 20½, 21½, 21½, 23) cm fra ærmegabet, eller 9 cm mindre end ønsket længde til starten af manchetten. Bryd C og D.

Manchet

- Med A og B holdt sm strikker du 7½ cm i glatstrikning.

- Næste omg: 32 (36, 42, 46, 50, 54, 58, 62) r, sæt markør, ret omg ud.

Vendepinde

- Vendep 1 (rets): Ret til 6 (8, 10, 11, 12, 14, 14, 15) m før marker, fold og vend.

- Vendep 2 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, vr til 6 (8, 10, 11, 12, 14, 14, 15) m før næste markør, fold og vend.

- Vendep 3 (rets): Ret til omgangsstart, flyt markør, ret til 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) m før forrige foldede m, fold og vend.

- Vendep 4 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, vr til 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) m før forrige foldede m, fold og vend.

- Gent vendep 3-4 yderligere 2 gange.

- Næste omg (rets): Strik ryggen til omgangsstart, flyt markør, strik så videre rundt og skjul undervejs de foldede m og fjern markørerne. Lad markøren for omgangsstart blive siddende.

- Fordelingsomg: (2 (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1) r, 2 r sm) i alt 16 (8, 28, 16, 20, 12, 12, 12) gange, (0 (2, 0, 1, 1, 0, 0, 0) r, 2 r sm) i alt 0 (12, 0, 20, 20, 36, 40, 44) gange = 48 (52, 56, 56, 60, 60, 64, 68) m.

Skift til de tynde strømpepinde.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) omg ud.

- Gent omg 1, til ribben måler 1½ cm. Luk løst af i rib.

Lav endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender og luk evt. huller i ærmegabene.

- Blok sweateren i de rette mål.

Om designeren

(c) 2020 Claudia Q, EweKnit Toronto www.eweknit.co. Original titel Clara Sweater. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt EweKnit. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated with permission.

Hvem vil du strikke til?: Dame

Størrelseskategori: Store størrelser, Voksen

Overdele og kjoler: Bluser / Trøjer / Sweatre

Strikkefasthed: 22 m

Konstruktion: Monteringsfri, Oppefra og ned, Raglan, Vendepinde

Pindestørrelse: 3,5 mm, 4 mm

Garntykkelse: Lace

Teknik: Basisteknikker, Venderækker

Projekt-type: Nemme / Begyndervenlige, TV-strik

Fremgangsmåde

Clara er en kort letvægtssweater med striber og brede ærmer i 8 størrelser. Den strikkes ovenfra og ned med raglanudtagninger. Der er vendepinde i nakken og forneden, samt på ærmerne for at gøre dem bredere. Ærmeinstrukserne er til strømpepinde, men det står dig frit for at bruge 2 små rundpinde eller magic loop i stedet.

Størrelser

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL). Der er ca. 2-5 cm bevægelsesvidde. Vist i str M.

Mål

Overvidde: 81 (91½, 102, 112, 122, 132, 142, 152½) cm. Raglanhøjde: 15 (16½, 18, 20½, 23, 25½, 28, 30½) cm. Længde til ærmegab foran: 24 (25½, 27, 28, 29, 30½, 32, 33) cm. Overarm: 29½, (33, 39, 42½, 46, 50, 53½, 57) cm. Ærmelængde til ærmegab: 26½ (28, 29,

29, 30½, 30½, 32, 32) cm.

Materialer

Garn

Sweateren strikkes med 2 forskellige tråde lace weight-garn: A: Isager Trio (50 % hør, 30 % bomuld, 20 % bambus; 350 m/50 g); 2 (2, 3, 4, 4, 5, 5, 5) ngl. B: Isager Silk Mohair (75 % mohair, 25 % silke; 210 m/25g); 3 (3, 4, 4, 5, 6, 6, 7) ngl. C: Isager Trio (50 % hør, 30 % bomuld, 20 % bambus; 350 m/50 g); 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) ngl. D: Isager Silk Mohair (75 % mohair, 25 % silke; 210 m/25g); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2) ngl.

Strikkepinde

Rundpind 4 mm, 40 cm og 80 cm. Rundpind 3½ mm, 40 cm og 80 cm. Et sæt strømpepinde 3½ eller 4 mm eller 2 små rundpinde eller lang rundpind til magic loop. Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

4 maskemarkører (hvoraf 1 skal være afvigende til omgangsstart). Garnrester eller maskeholdere. Stoppenål.

Strikkefasthed

22 m/30 omg = 10 x 10 cm i glatstrikning på pinde 4 mm, efter blokning.

Teknikker

Vendepinde - fold og vend: Sæt den næste m på højre p som vr, før garnet til den anden side af arb, sæt den samme m tilbage på venstre p som vr. Vend arb. Skjule foldning på rets: Strik omslaget sm med dets m ved at stikke pinden ind under omslaget. Skjule foldning på vrangs: Med højre p samler du opslaget op nedefra på den anden side og løfter det op på venstre p, derefter strikker du det vr sm med dets m. Løkkeopslag bagom: Se fx her.

Forkortelser

1 ud venstre: Udtagning, der hælder mod venstre: Strik venstre p forfra ind under lænken ml næste m på venstre p og sidste m på højre p og strik den ret bagfra = 1 m taget ud. 1 ud højre: Udtagning, der hælder mod højre: Strik venstre p bagfra ind under lænken ml næste m på venstre p og sidste m på højre p og strik den ret forfra = 1 m taget ud.

Stribemønster

- Omg 1: Ret med 1 tråd C og 1 tråd D holdt sm.

- Omg 2-5: Ret med 1 tråd A og 1 tråd B holdt sm.

- Gent omg 1-5.

Bemærk: Når du skifter garn i stribemønstret, kan du lade det garn, du ikke bruger, blive transporteret med op langs siden, så du ikke skal hæfte så mange ender.

Sådan gør du

Halskant

- Med den korte rundpind 3½ mm og 1 tråd af hver af A og B holdt sm slår du 124 (128, 132, 132, 136, 140, 144, 144) m op. Sæt en markør for omgangsstart og strik rundt herfra. Pas på ikke at dreje garnet.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) pinden ud.

- Gent omg 1, til halskanten måler 2½ cm fra opslagskanten.

Skift til den korte rundpind 4 mm og forts således:

- Fordelingsomg: Ret. Tag 0 (0, 0, 4, 4, 4, 4, 4) m ud jævnt fordelt = 124 (128, 132, 136, 140, 144, 148, 148) m.

- Startomg: 24 (25, 25, 26, 26, 27, 28, 28) r til højre del af ryggen, sæt markør, 14 (14, 16, 16, 18, 18, 18, 18) r til højre ærme, sæt markør, 48 (50, 50, 52, 52, 54, 56, 56) for front r, sæt markør, 14 (14, 16, 16, 18, 18, 18, 18) r til venstre ærme, sæt markør, 24 (25, 25, 26, 26, 27, 28, 28) r til venstre del af ryggen = 4 nye markører, omgangsstart midt på ryggen.

Vendepinde til hals

Bemærk: Du strikker nu frem og tilbage, mens du tager ud til raglan samtidig med, at du strikker vendepinde. Når du kommer til en foldet m fra forrige p, skjuler du den (se ovenfor).

- Vendep 1 (rets): *Ret til 1 m fra næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, 1 r, fold og vend = 4 m taget ud.

- Vendep 2 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, *vr til næste markør, flyt markør*. Gent fra * til * 1 gang, 2 vr, fold og vend.

- Vendep 3 (rets): *Ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til omgangsstart, flyt markør, *ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til 1 m efter forrige foldede m (skjul omslaget), fold og vend = 8 m taget ud.

- Vendep 4 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, *vr til næste markør, flyt markør*. Gent fra * til * 1 gang, vr til 1 m efter forrige foldede m (skjul omslaget), fold og vend.

- Gent vendep 3-4 endnu 4 gange.

- Næste p (rets): *Ret til 1 m før næste markør, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 1 gang, ret til omgangsstart = 4 m taget ud = 172 (176, 180, 184, 188, 192, 196, 196) m i alt.

Raglanudtagninger

Skift til den lange rundpind, når det er nødvendigt.

- Omg 1 (Udtagningsomg): *Ret til 1 m før næste markær, 1 ud højre, 1 r, flyt markør, 1 r, 1 ud venstre*. Gent fra * til * 3 yderligere 3 gange, ret omg ud = 8 m taget ud.

- Omg 2: Ret. Flyt alle markører undervejs.

- Gent omg 1-2 yderligere 7 gange.

- Næste omg: Som omg 1.

- Næste omg: Fjern markøren for omgangsstart og strik rundt. Flyt markørerne, når du kommer til dem. Stop ved markøren på venstre skulder bagpå. Dette er nu den nye omgangsstart (sæt den afvigende markør her) = 78 (80, 80, 82, 82, 84, 86, 86) m til forstykke og ryg, 44 (44, 46, 46, 48, 48, 48, 48) m til hvert ærme, 244 (248, 252, 256, 260, 264, 268, 268) m i alt.

Stribemønster

- Start stribemønster over hele sweateren og forts samtidig med at lave raglanudtagninger yderligere 6 (8, 11, 15, 19, 22, 26, 30) gange = 90 (96, 102, 112, 120, 128, 138, 146) m til forstykke og ryg, 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m til hvert ærme, 292 (312, 340, 376, 412, 440, 476, 508) m i alt.

Str XS og S

- Strik 4 omg.

Alle str - Opdeling til krop

- Næste p (rets): Ret til næste markør, fjern markør, sæt de næste 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m fra højre ærme på en garnrest, slå 2 (5 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op med løkkeopslag bagom, sæt markør, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op til højre ærmegab, fjern markør, 90 (96, 102, 112, 120, 128, 138, 146) r hen over forstykket til næste markør, fjern markør, sæt de næste 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m fra venstre ærme på en garnrest, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op med løkkeopslag bagom, sæt markør, slå 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op til venstre ærmegab, fjern markør, strik ret pinden ud. Omgangsstart er nu midt på ryggen = 188 (212, 232, 252, 276, 296, 320, 340) m.

- Strik videre i stribemønster, til kroppen måler 20½ (21½, 23, 24, 25½, 26½, 28, 29) cm fra ærmegabet, eller 4 cm mindre end ønsket længde til starten af nederste kant.

- Bryd C og D og strik videre i glatstrikning med A og B.

Vendepinde på ryggen

- Vendep 1 (rets): Strik ret til 1 m før sidemarkøren, fold og vend.

- Vendep 2 (vrangs): Strik vr til markøren for omgangsstart, flyt markør, vr til 1 m før sidemarkør, fold og vend.

- Vendep 3: Flyt markørerne og strik ret til 2 m før den sidste foldede m, fold og vend.

- Vendep 4: Flyt markørerne og strik ret til 2 m før den foldede m, fold og vend.

- Gent vendep 3-4 en gang.

- Næste omg (rets): Strik ret hen over ryggen til omgangsstart, flyt markør, strik videre rundt og skjul undervejs de foldede m. Fjern sidemarkører.

Nederste kant

Skift til den lange rundpind 3½ eller 4 mm.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) pinden ud.

- Gent omg 1, til den nederste kant måler 4 cm.

- Luk løst af i rib.

Ærme

- Sæt de 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) m på garnresten til højre ærme over på strømpepinde. Start midt i ærmegabet med det garn, du skal bruge til striben.

- Strik 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op langs ærmegabets opslagskant, 56 (60, 68, 76, 86, 92, 100, 108) r fra ærmet, strik 2 (5, 7, 7, 9, 10, 11, 12) m op langs ærmegabets opslagskant til midten. Sæt markør for omgangsstart = 60 (70, 82, 90, 104, 112, 122, 132) m.

Str XS, S, M, L

- Udtagningsomg: 1 r, 1 ud venstre, ret til sidste m, 1 ud højre, 1 r = 2 m taget ud.

- Næste omg: Ret.

- Gent udtagningsomg yderligere 1 (0, 0, 0, -, -, -, -) gang = 64 (72, 84, 92, -, -, -, -) m.

Str XL, 2XL, 3XL, 4XL

- Indtagningsomg: 1 r, 2 r dr sm, ret til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r = 2 m taget ind.

- Næste omg: Ret.

- Gent de sidste 2 omg endnu - (-, -, -, 1, 1, 2, 3) gang(e) = - (-, -, -, 100, 108, 116, 124) m.

Alle st

- Strik videre i stribemønster, til ærmet måler 18 (19, 20½, 20½, 21½, 21½, 23) cm fra ærmegabet, eller 9 cm mindre end ønsket længde til starten af manchetten. Bryd C og D.

Manchet

- Med A og B holdt sm strikker du 7½ cm i glatstrikning.

- Næste omg: 32 (36, 42, 46, 50, 54, 58, 62) r, sæt markør, ret omg ud.

Vendepinde

- Vendep 1 (rets): Ret til 6 (8, 10, 11, 12, 14, 14, 15) m før marker, fold og vend.

- Vendep 2 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, vr til 6 (8, 10, 11, 12, 14, 14, 15) m før næste markør, fold og vend.

- Vendep 3 (rets): Ret til omgangsstart, flyt markør, ret til 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) m før forrige foldede m, fold og vend.

- Vendep 4 (vrangs): Vr til omgangsstart, flyt markør, vr til 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) m før forrige foldede m, fold og vend.

- Gent vendep 3-4 yderligere 2 gange.

- Næste omg (rets): Strik ryggen til omgangsstart, flyt markør, strik så videre rundt og skjul undervejs de foldede m og fjern markørerne. Lad markøren for omgangsstart blive siddende.

- Fordelingsomg: (2 (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1) r, 2 r sm) i alt 16 (8, 28, 16, 20, 12, 12, 12) gange, (0 (2, 0, 1, 1, 0, 0, 0) r, 2 r sm) i alt 0 (12, 0, 20, 20, 36, 40, 44) gange = 48 (52, 56, 56, 60, 60, 64, 68) m.

Skift til de tynde strømpepinde.

- Omg 1: (2 r, 2 vr) omg ud.

- Gent omg 1, til ribben måler 1½ cm. Luk løst af i rib.

Lav endnu et ærme magen til.

Færdiggørelse

- Hæft alle løse ender og luk evt. huller i ærmegabene.

- Blok sweateren i de rette mål.

Om designeren

(c) 2020 Claudia Q, EweKnit Toronto www.eweknit.co. Original titel Clara Sweater. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt

EweKnit. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated with permission.

Flere billeder



Clara 3



Clara 2

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/clara/