Sigges hue

Design: Hanna Gunnarsson

https://www.ravelry.com/designers/hanna-gunnarsson

Blød og varm hue til små børn. Kant i drejet rib og puld glatstrikning. 2 typer garn holdes sammen. Her i uld og mohair/silke på pinde 4½ mm.



Fakta om opskriften

Pinde: 4,5 mm

Strikkefasthed: 20 m = 10 cm.

Garn tykkelse: DK, Lace

Teknikker: Struktur, Venderækker

Størrelser: 18 mdr-3 år.

Overblik

Pindestørrelse: 4,5 mm

Størrelser: 18 mdr-3 år.

Detaljer

Konstruktion: 20 m = 10 cm.

Størrelser: 18 mdr-3 år.

Fremgangsmetode: Sigges hue er lige så varm og dunet, som den ser ud. Du holder et stivere garn sammen med silke og mohair, hvorved huen både beholder sin facon og er meget blød.

Mål

Lille barn: 48-52 cm.

Størrelse

18 mdr-3 år.

Materialer

Garn

Sandnes Smart (100 % uld; 100 m/50 g); farve 1042; 100 g. Filcolana Tilia (70 % mohair, 30 % silke; 210 m/25 g); farve 358 Silver; 25 g. De 2 typer garn holdes sammen hele vejen.

Strikkepinde

Rundpind 4½ cm, 20 cm.

Strikkefasthed

20 m = 10 cm.

Teknikker

Drejet rib (over lige antal m): *1 dr r, 1 dr vr*. Gent fra * til * pinden ud. Gent denne p. Se fx her. Tyske vendemasker: Se her.



Sådan gør du

- Slå 100 m op på rundpinden og strik rundt.

Kant

- Strik 16 cm drejet rib. Kanten bliver bagefter foldet, så det ser ud som 10 cm rib. Du kan gøre kanten kortere eller længere efter ønske.

- Når huen er færdig, vil kanten have 3 lag: 2 med drejet rib og 1 i glatstrikning.

- Næste p: I starten af pinden laver du en tysk vendemaske, så du derefter arb på den anden side.

- Forts i glatstrikning. Tag 16 m ind jævnt fordelt på omg (Dette gøres kun 1 gang, når du skifter fra rib til glatstrikning).

- Forts 12 cm med glatstrikning.

Opdeling

Du skal nu starte indtagninger.

- Opdel dine 84 m i 3 grupper med 28 m i hver.

- P 1: 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm.

- P 2: 78 r.

- Næste pinde: Tag 2 m ind på hver anden omg (i stedet for 23 r, strikker du på næste omg 21 2, derefter 19 r osv), til du har 7 m ml indtagningerne, og omg ser således ud: 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm.

- Derefter tager 2 m du ind på alle omg, til du har 8 m tilbage.

Tips

- Hvis du vil strikke huen til dig selv, kan du lave en strikkeprøve og tælle, hvor mange m der er på 10 cm. Brug dette tal til at udregne, hvor mange m du skal have. Min strikkeprøve havde 20 m/10 cm. Mit hoved er 57 cm. Jeg skulle derfor slå 114 m op (20:10) x 57.

Færdiggørelse

- Når du har 8 m tilbage, bryder du garnet med en hale, tråder stoppenålen med den og trækker den gennem de resterende m.

- Stram garnet og hæft det på indersiden.

- Vask og blok huen, fold kanten.

Om designeren

(c) 2022 Hanna Gunnarsson, Kultknit. Original titel Sigge's Hat. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Hanna. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Hvem vil du strikke til?: Dreng, Pige

Størrelseskategori: Baby, Børn

Til hovedet: Huer

Strikkefasthed: 20 m

Konstruktion: Monteringsfri, Rundstrikket, Vendepinde

Pindestørrelse: 4,5 mm

Garntykkelse: DK, Lace

Teknik: Struktur, Venderækker

Projekt-type: Hurtigt færdig, Nemme / Begyndervenlige, Transportstrik, TV-strik

Fremgangsmåde

Sigges hue er lige så varm og dunet, som den ser ud. Du holder et stivere garn sammen med silke og mohair, hvorved huen både beholder sin facon og er meget blød.

Mål

Lille barn: 48-52 cm.

Størrelse

18 mdr-3 år.

Materialer

Garn

Sandnes Smart (100 % uld; 100 m/50 g); farve 1042; 100 g. Filcolana Tilia (70 % mohair, 30 % silke; 210 m/25 g); farve 358 Silver; 25 g. De 2 typer garn holdes sammen hele vejen.

Strikkepinde

Rundpind 4½ cm, 20 cm.

Strikkefasthed

20 m = 10 cm.

Teknikker

Drejet rib (over lige antal m): *1 dr r, 1 dr vr*. Gent fra * til * pinden ud. Gent denne p. Se fx her. Tyske vendemasker: Se her.



Sådan gør du

- Slå 100 m op på rundpinden og strik rundt.

Kant

- Strik 16 cm drejet rib. Kanten bliver bagefter foldet, så det ser ud som 10 cm rib. Du kan gøre kanten kortere eller længere efter ønske.

- Når huen er færdig, vil kanten have 3 lag: 2 med drejet rib og 1 i glatstrikning.

- Næste p: I starten af pinden laver du en tysk vendemaske, så du derefter arb på den anden side.

- Forts i glatstrikning. Tag 16 m ind jævnt fordelt på omg (Dette gøres kun 1 gang, når du skifter fra rib til glatstrikning).

- Forts 12 cm med glatstrikning.

Opdeling

Du skal nu starte indtagninger.

- Opdel dine 84 m i 3 grupper med 28 m i hver.

- P 1: 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 23 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm.

- P 2: 78 r.

- Næste pinde: Tag 2 m ind på hver anden omg (i stedet for 23 r, strikker du på næste omg 21 2, derefter 19 r osv), til du har 7 m ml indtagningerne, og omg ser således ud: 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm, 7 r, 2 r sm, 1 r, 2 r dr sm.

- Derefter tager 2 m du ind på alle omg, til du har 8 m tilbage.

Tips

- Hvis du vil strikke huen til dig selv, kan du lave en strikkeprøve og tælle, hvor mange m der er på 10 cm. Brug dette tal til at udregne, hvor mange m du skal have. Min strikkeprøve havde 20 m/10 cm. Mit hoved er 57 cm. Jeg skulle derfor slå 114 m op (20:10) x 57.

Færdiggørelse

- Når du har 8 m tilbage, bryder du garnet med en hale, tråder stoppenålen med den og trækker den gennem de resterende m.

- Stram garnet og hæft det på indersiden.

- Vask og blok huen, fold kanten.

Om designeren

(c) 2022 Hanna Gunnarsson, Kultknit. Original titel Sigge's Hat. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Hanna. Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.

Flere billeder



Processed with VSCO with g3 preset



Sigge's Hat 2

Find opskriften på hjemmesiden:

https://strikkeglad.dk/opskrifter/sigges-hue/