

Smuk men lidt svær og tidskrævende sweater med snoningsborter. De store snoninger foroven strikkes på den anden led, og der strikkes ud derfra. Her strikkes i akryl og uld på pinde 4 og 4½ mm.

Sværhedsgrad: Høj | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 4, 4½


Af Patons



Det store snoningsmønster strikkes på den anden led og sys sammen til en cirkel. Der samles så masker op på begge sider af snoningsborten, og resten af sweateren strikkes rundt.

Størrelser

XS/S (M, L, XL, 2/3XL 4/5XL).



Mål

Brystmål: 71-86½ (91½-96½, 101½-106½, 112-117, 122-137 cm, 142-157½) cm.

Overvidde: 94 (104, 114½, 124½, 147½, 167½) cm.

Materialer

Garn

Patons® Decor™ aran (75 % akryl, 25 % uld; 190 m/100 g); 6 (6, 7, 7, 8 10) ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK - gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Hobbygarn.dk\): Hjertegarn Lima](#)

Strikkepinde

Jumperpinde 4 ½ mm.

Rundpind 4½ mm, 60 cm.

4 stk strømpepinde 4 mm og 4½ mm.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Snoningsp.

Strikkefasthed

20 m/26 p = 10 x 10 cm på de tykke pinde i glatstrikning.

Forkortelser

1 ud = Saml lænken op ml maskerne og strik den drejet ret = 1 m taget ud.

C4B: Cross 4 back = kryds 4 bagved: Sæt de 2 næste m på en snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 2 r fra snoningsp.

C4F: Cross 4 front = kryds 4 foran: Sæt de 2 næste m på en snoningsp og hold den foran arb, 2 r, derefter 2 r fra snoningsp.

T3B: Twist 3 back = Kryds 3 bagved: Sæt næste m på en snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 1 vr fra snoningsp.

T3F: Twist 3 front = Kryds 3 foran: Sæt de næste 2 m på en snoningsp og hold den foran arb, 1 vr, derefter 2 r fra snoningsp.

T4B: Twist 4 back = Kryds 4 bagved: Sæt de næste 2 m på en snoningsp og hold den bag arb, 2 r, derefter 2 vr fra snoningsp.

T4F: Twist 4 front = Kryds 4 foran: Sæt de næste 2 m på en snoningsp og hold den foran arb, 2 vr, derefter 2 r fra snoningsp.



© tanisfiberarts

Snoningsmønster


(over 28 m)

- P 1: (rets): (4 vr, C4B) x 3, 4 vr.
- P 2: (4 r, 4 vr) x 3, 4 r.
- P 3: 3 vr, T3B, (T4F, T4B) x 2, T3F, 3 vr.
- P 4: 3 r, 2 vr, 3 r, 4 vr, 4 r, 4 vr, 3 r, 2 vr, 3 r.
- P 5: 2 vr, T3B, 3 vr, C4F, 4 vr, C4F, 3 vr, T3F, 2 vr.
- P 6: 2 r, 2 vr, (4 r, 4 vr) x 2, 4 r, 2 vr, 2 r.
- P 7: 2 vr, 2 r, 2 vr, (T4B, T4F) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.
- P 8: (2 r, 2 vr) x 2, 4 r, 4 vr, 4 r, (2 vr, 2 r) x 2.
- P 9: (2 vr, 2 r) x 2, 4 vr, C4B, 4 vr, (2 r, 2 vr) x 2.
- P 10: Som p 8.
- P 11: 2 vr, 2 r, 2 vr, (T4F, T4B) x 2, 2 vr, 2 r, 2 vr.
- P 12: Som p 6.
- P 13: 2 vr, T3F, 3 vr, C4F, 4 vr, C4F, 3 vr, T3B, 2 vr.
- P 14: Som p 4.
- P 15: 3 vr, T3F, (T4B, T4F) x 2, T3B, 3 vr.
- P 16: Som p 2.

P 3-16 udgør snoningsmønstret.

Diagram

Snoningsmønster



Sådan gør du

Start på snoningsmønster

- Slå 30 m op på de tykke pinde.
- P 1 (rets): 1 vr, strik p 1 af snoningsmønster, 1 vr.
- P 2: 1 r, strik p 2 af snoningsmønster, 1 r.

Snoningsmønstret er nu på plads. Forts i mønster.

- Strik p 3-16 af snoningsmønstret, til arb måler ca. 109 (112, 114½, 117, 120½, 124½) cm. Slut med p 16. Du har nu en lang strimmel, der udgør det store snoningsmønster.
- Luk af.
- Sy opslagskant og aflukningskant sm til en cirkel.

Nederste del

- Start ved sidesømmen af snoningsmønstret. Med den tykke rundpind strikker du 216 (220, 228, 236, 252, 260) m op jævnt fordelt rundt i den nederste kant af snoningsmønstret. Strik rundt herfra. Marker første m som omgangsstart.
- Omg 1: Ret.
- Omg 2: *1 r (markeret m), 1 ud, 39 (39, 41, 43, 47, 49) r, 1 ud, 1 r, sæt en markør på sidste m, 1 ud, 67 (69, 71, 73, 77, 79) r, 1 ud*.

- Gent fra * til * endnu en gang = 224 (228, 236, 244, 260, 268) m.

Size XS/S

- Omg 3: Ret.
- Omg 4: 1 r, 1 ud, *ret til markeret m, 1 ud, 1 r, 1 ud*. Gent fra * til * yderligere 2 gange, strik ret omg ud, 1 ud.
- Gent de sidste 2 omg yderligere 2 gange = 248 m.

Alle str

- Næste omg: 1 r (første markerede m), *ret til næste markerede m, 1 r, 1 ud, ret til næste markerede m, 1 ud*, 1 r*. Gent fra * til * endnu en gang.
- Næste omg: 1 r, 1 ud, *ret til markeret m, 1 ud, 1 r, 1 ud*. Gent fra * til * endnu 2 gange, ret pinden ud, 1 ud.
- Gent de sidste 2 omg yderligere 0 (1, 3, 0, 2, 1) gange = 260 (252, 284, 256, 296, 292) m.
- Næste omg: 1 r, 1 ud, *ret til markeret m, 1 ud, 1 r, 1 ud*. Gent fra * til * yderligere 2 gange, ret omg ud, 1 ud.
- Gent sidste omg yderligere 2 (7, 6, 12, 11, 4) gange = 284 (316, 340, 360, 392, 332) m.

Str 4/5XI

- Næste omg: 1 r (første markerede m), *1 ud, ret til næste markerede m, 1 ud, (1 r, 1 ud) x 2, ret til 1 m før markeret m*, (1 ud, 1 r) x 2*. Gent fra * til * endnu en gang, 1 ud, 1 r, 1 ud.
- Gent sidste omg yderligere 9 gange = 452 m.

Alle str

- Opdelingsomg: Sæt de første 56 (62, 66, 74, 80, 86) m (venstre ærme) på en garnrest. Sæt garnet til i næste m og strik 86 (96, 104, 106, 116, 140) r (forstykke). Slå 6 (6, 8, 16, 20, 26) m op. Sæt en markør efter 3. (3., 4.) opslåede m. Sæt de næste 56 (62, 66, 74, 80, 86) m (højre ærme) på en garnrest. Strik de resterende 86 (96, 104, 106, 116, 140) m ret (ryg). Slå 6 (6, 8, 16, 20, 26) m op. Sæt en markør efter 3. (3., 4.) opslåede

m. Strik rundt = 184 (204, 224, 244, 272, 332) m.

Krop

Str XS/S, M, L

- Strik 5 cm rundt.
- **Næste omg: *1 r, 2 r sm, ret til 3 m før markør, 1 løst af, 1 r, træk den løse m over, 1 r*. Gent fra * til * endnu en gang.
- Strik 4 cm rundt**.
- Gent fra ** til ** 4 yderligere 4 gange = 164 (184, 204) m.

Alle str

- Forts rundt, til arb fra opdelingen måler 21 ½ (21 ½, 21 ½, 30 ½, 35 ½, 38) cm. Tag 10 (8, 12, 20, 22, 22) m ud jævnt fordelt på sidste omg = 174 (192, 216, 264, 294, 354) m.

Forts således:

- Omg 1: *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 2: *2 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 3-5: *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Strik 15 (15, 15, 7 ½, 7 ½, 7 ½) cm med omg 1-5.
- Luk af i mønster.

Ærme

- Med rets vendt mod dig sætter du 56 (62, 66, 74, 80, 86) m fra garnrest over på 3 tykke strømpepinde.
- Slå 6 (6, 8, 16, 20, 26) m op og strik rundt herfra.
- Sæt en markør efter den 3. (4., 8., 10., 13.) opslåede m til at markere omgangsstart = 62 (68, 74, 90, 100, 112) m.



© Vanessa39

- Strik 5 cm rundt.
- Næste omg: *1 r, 2 r sm, ret til 3 m før markør, 1 løst af, 1 r, træk den løse m over, 1 r.
- Forts med at strikke rundt. Tag 1 m ind i starten og slutningen af hver omg som før på hver følgende 10. (8., 6., 4., 4., 4.) omg, til du har 54 (54, 46, 46, 72, 98) m, derefter på hver følgende 8. (6., 4., 2., 2., 2.) omg, til du har 40 (40, 40, 44, 46, 46) m.
- Strik videre, til arb fra opdelingen måler 37 (38, 38, 39 ½, 35 ½, 33) cm. Tag 8 (8, 8, 10, 14, 14) m ud jævnt fordelt på sidste omg = 48 (48, 48, 54, 60, 60) m.

Skift til de tynde strømpepinde.

- Omg 1: *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 2: *2 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 3-5: *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Strik 7½ cm med omg 1-5.
- Luk af i mønster.

Strik endnu et ærme magen til.

Øverste del

- Med rets vendt mod dig starter du i sidesømmen af snoningsmønstret med den tykke rundpind, hvor du strikker 198 (198, 220, 220, 242, 242) m op rundt langs øverste kant af snoningsmønstret. Strik rundt herfra. Marker første m som omgangsstart.
- Omg 1: *7 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 2: *2 vr sm, 5 vr, 4 r, 7 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 3: *6 vr, 4 r, 7 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 4: *6 vr, C4B, 2 vr sm, 5 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 5: *6 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 6: *2 vr sm, 4 vr, 4 r, 6 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 7: *5 vr, 4 r, 6 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 8: *5 vr, 4 r, 2 vr sm, 4 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 9: *5 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 10: *2 vr sm, 3 vr, 4 r, 5 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 11: *4 vr, 4 r, 5 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 12: *4 vr, 4 r, 2 vr sm, 3 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.

- Omg 13: *4 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 14: *2 vr sm, 2 vr, C4B, 4 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 15: *3 vr, 4 r, 4 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 16: *3 vr, 4 r, 2 vr sm, 2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 17: *3 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 18: *2 vr sm, 1 vr, 4 r, 3 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 19: *2 vr, C4B, 3 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 20: *2 vr, 4 r, 2 vr sm, 1 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 21: *2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 22: *2 vr sm, 4 r, 2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 23: *1 vr, 4 r, 2 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 24: *1 vr, C4B, 2 vr sm, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 25-28: *1 vr, 4 r*. Gent fra * til * omg ud.
- Omg 29: *1 vr, C4B*. Gent fra * til * omg ud.
- Strik 7½ cm af p 25-29.
- Luk af i mønster.

Færdiggørelse

- Luk evt. huller i ærmegabene og hæft alle løse ender.
- Blok sweateren med nåle i de rette mål, hvis du ønsker det.



© SuperfineMama

Om designeren

© 2006 *Patons* og *Yarnspirations*. Original titel *Cabled Yoke Pullover*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Yarnspirations](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af Yarnspirations. Translated with permission.