

Klassisk og tidløs herrevest med knapper. Den kan strikkes ensfarvet eller med stribemønster. Du kan tilføje ærmer, så det bliver en cardigan (ikke med i opskriften). Her i 100 % uld på pinde 4 og 4½ mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Mellem | Pinde: 4½

Af Patons

Størrelser

S (M, L, XL).

Mål

Brystmål

Small: 76-81 cm.

Medium: 86-91 cm.

Large: 97-102 cm.

Extra Large: 107-112 cm.

Overvidde

Small: 94 cm.


Medium: 102 cm.

Large: 112 cm.

Extra Large: 122 cm.



© Kayyy



Strikkefasthed

20 m/26 p = 10 x 10 cm i glatstrikning på de tykke pinde.

Materialer

Garn



Patons Classic Wool (100 % uld; 194 m/100 g) eller Patons Décor (75 % akryl, 25 % uld; 190 m/100 g);

G: 3 (4, 4, 4) ngl.

K1: 1 (1, 1, 1) ngl.

K2: 1 (1, 1, 1) ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Hobbygarn.dk\): Hjertegarn Lima](#)

Strikkepinde

Jumperpinde 4 mm og 4½ mm.

Rundpind 4 mm, 90 cm.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Tilbehør

Maskeholder.

6 knapper.

Forkortelser

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

Stribemønster

K1: Strik 2 p i glatstriking.

K2: Strik 2 p i glatstriking.

G: Strik 2 p i glatstriking.

Disse 6 p udgør sribemønstret.

Sådan gør du

Ryg

- Med G og de tynde p slår du 90 (98, 110, 118) m op.
- P 1: (Rets) 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2: 2 vr, *2 r, 2 vr*. Gent fra * til * pinden ud.
- Strik 4 cm med disse 2 p. Slut med p 2 og tag 3 (3, 1, 3) m ud jævnt fordelt på den sidste p = 93 (101, 111, 121) m.
- Skift til de tykke p og forts i glatstrikning, til arb måler 39½ cm. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.



© vibrandt

Ærmegab

- Luk af for 5 (6, 8, 9) m i starten af de næste 2 p.
- Tag 1 m ind i begge ender af pinden på den næste p og derefter på hver anden p 4 (5, 6, 8) gange = 73 (77, 81, 85) m.
- Strik videre, til ærmegabet måler 24 (25½, 26½, 28) cm. Slut med, at rets vender mod dig til næste pind.

Skulder

Luk af for 7 (7, 7, 8) m i starten af de næste 4 p, derefter for 6 (7, 8, 8) m i starten af de følgende 2 p. Sæt de resterende 33 (35, 37, 37) m på en holder.

Venstre forstykke

- Med G og de tynde p slår du 47 (51, 55, 59) m op.
- P 1: (Rets) 2 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * til sidste m, 1 r.
- P 2: 1 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * til de sidste 2 m, 2 vr.
- Strik 4 cm med disse 2 p. Slut med p 2 og tag 1 (1, 0, 1 ud) m ind i midten af sidste p = 46 (50, 55, 60) m.
- Skift til de tykke p og forts i sribemønster, indtil arb fra starten måler det samme som

ryggen til starten på ærmegabet. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

Ærmegab

- Forts i mønster og luk af for 5 (6, 8, 9) m i starten af næste p.
- Strik 1 p i mønster.
- Tag 1 m ind i starten af næste p og derefter på hver anden p 0 (0, 1, 2) gange = 40 (43, 45, 48) m.
- Strik 1 p i mønster.

Indtagninger

- Næste p: 2 r sm, mønster til de sidste 2 m, 2 r sm (forreste kant).
- Næste p: Strik i mønster.
- Gent de sidste 2 p yderligere 3 (4, 4, 5) gange = 32 (33, 35, 36) m.

Str L, XL

- Tag 1 m ind i den forreste kant på den næste og derefter hver anden p (1, 0) gange = (33, 35) m.

Alle str

- Tag 1 m ind i forreste kant på den 4. p efter forrige indtagning, til der er 20 (21-22-24) m.
- Forts i mønster, til ærmegabet måler det samme som ryggen til starten på skulderen. Slut med, at rets vender mod dig til næste p.

Skulder

- Luk af for 7 (7, 7, 8) m i starten af næste p og tredje p.
- Strik 1 p.
- Luk af for de sidste 6 (7, 8, 8) m.

Højre forstykke

- Med G og de tynde p slår du 47 (51, 55, 59) m op.
- P 1: (Rets) 3 r, *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * pinden ud.
- P 2: *2 vr, 2 r*. Gent fra * til * til * til der mangler 3 m, 2 vr, 1 r.
- Strik 4 cm med disse 2 ribpinde. Slut med p 2 og tag 1 (1, 0, 1) ind i midten af den sidste p = 46 (50, 55, 60) m.
- Skift til de tykke p og forts i sribemønster som på venstre forstykke, til arb fra starten måler det samme som ryggen til starten af ærmegabene. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p.



© youdroppedone

Ærmegab

- Forts i mønster og luk af for 5 (6, 8, 9) m i starten af næste p. Tag 1 m ind i slutningen af næste p og derefter hver anden p i alt 0 (0, 1, 2) gange = 40 (43, 45, 48) m.
- Strik 1 p i mønster.

Indtagninger

- Næste p: 2 r sm (forreste kant), strik mønster til de sidste 2 m, 2 r sm.
- Strik 1 p i mønster.
- Gent de sidste 2 p yderligere 3 (4, 4, 5) gange = 32 (33, 35, 36) m.

Str L, XL

- Tag 1 m ind i forreste kant på næste p og derefter på hver anden p (1, 0) gange = (33, 35) m.

Alle str

- Tag 1 m ind i forreste kant på hver 4. p fra forrige indtagning, til der er 20 (21-22-24) m.
- Forts i mønster, til ærmegabet måler det samme som ryggen til starten af skulderen. Slut med, at vrangs vender mod dig til næste p.

Skulder

- Luk af for 7 (7, 7, 8) m i starten af næste p og 3. p.
- Strik 1 p.
- Luk af for de resterende 6 (7, 8, 8) m.

Færdiggørelse

- Blok de strikkede stykker med nåle i de rette mål og dæk dem med en fugtig klud. Lad dem ligge, til de er tørre.

Ærmegabskanter

- Sy skuldersømmene.
- Med rets vendt mod dig, med G og de tynde pinde strikker du nu 102 (110, 114, 118) m op jævnt fordelt i ærmegabskanten.
- Strik 3 cm i rib. Start og slut med p 2.
- Luk af i rib.



© youdropped one

Knappkant og knaphulskant

- Med rets af arb vendt mod dig, med G og rundpind strikker du 95 (100, 100, 105) m op langs højre forkant til første indtagning og 60 (63, 65, 69) m op langs halskanten i højre side foran.
- Strik hen over de 33 (35, 37, 37) rygm på holder. Tag 1 m ind midtpå.
- Strik 60 (63, 65, 69) m op langs halskanten i venstre side foran til første indtagning og 95 (100, 100, 105) m langs venstre forkant = 342 (360, 366, 384) m.
- Strik frem og tilbage over disse m således: Start på p 2 og strik 3 p rib som på ryggen.

Til damer

- P 4: (Rets) Strik rib hen over 3 m. *Luk af for 2 m. Strik rib hen over 16 (17, 17, 18) m (inkl. m på pinden efter aflukning)*. Gent fra * til * yderligere 4 gange. Luk af for 2 m. Strik rib pinden ud.

Til herrer

- P 4: (Rets) Strik rib hen over 247 (260, 266, 279) m. *Luk af for 2 m. Strik rib hen over 16 (17, 17, 18) m (inkl. m på pinden efter aflukning)*. Gent fra * til * yderligere 4 gange. Luk af for 2 m. Strik rib pinden ud.

Begge udgaver



- P 5: Strik rib og slå 2 m op over de aflukkede m.
- Strik yderligere 3 p rib.
- Luk af i rib.
- Sy sidesømmene.
- Sy knapper i over for knaphullerne.

Om designeren

© 1996 [Patons](#) og [Yarnspirations](#). Original titel [Country Gentleman](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Yarnspirations](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse fra Yarnspirations. Translated with permission.