

Velsiddende fingerløse vanter, der knappes fast om hånden. De vises her i flere versioner, bl.a. ensfarvede med musetakker eller sribede i farveskiftegarn. Her strikket i 100 % uld på pinde 3 mm.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Lavt | Pinde: 3

Af Sabine Kastner



Disse vanter enkle, men dog interessante konstruktion gør sig godt i både farveskiftegarn og ensfarvet garn. Du kan bruge kontrastfarver til kanterne og aflukning med musetakker.

Wharariki Beach-vanterne strikkes rundt fra manchetten til midten af hånden. Derefter hviler maskerne på tommelfingersiden, og der slås nye masker op til flappen, der laves med vendepinde. Til sidst foldes flappen over håndryggen, sys fast og pyntes med en knap.

Valgfri variationer med kontrastfarve ses i grå bokse.

Wharariki Beach er et naturskønt og populært område på nordsiden af New Zealands Sydø, hvor vinden laver bølgemønstre i sandet.

## Størrelse

One size.

## Mål

Vanterne er designet til at passe en S/M hånd med 15-16½ cm omkreds i håndleddet og en smule negativ bevægelsesvidde.

Ustrakte mål:

Manchet: 14 cm.

Håndomkreds (inkl. tommel): 19 cm over tomlens nederste led.

Længde: 20 cm (kan justeres).

## Garn



Brune vanter: Sport- eller light DK-garn. Her er brugt Knitwhits Freia Handpaints, Freia Ombré Sport farveskiftegarn (100 % uld; 198 m/75 g); garnforbrug ca. 150 m; 1 ngl.

eller

Stribede vanter: Cheeky Merino Joy fra Rosy Green Wool (100 % uld; 320 m/100 g); farver: Tea, Cream og Jam; 1 ngl.

I det brune eksempel blev garnet (Freia Handpaints) vundet op til midten, klippet over og brugt fra midten og udad (en halvdel til hver vante). Opslagning og aflukning blev strikket med garnet fra ydersiden af nøglet.

Eksemplet med den sribede flap blev strikket i Cheeky Merino Joy. Her er der hestetømmekanter i stedet for musetakker og 2 knapper på hver vante.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

*Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.*

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Lana Grossa Cool Wool Unicolor](#)

## Strikkepinde

Strømpepinde og rundpind 3 mm.

5 mm-pind til aflukning (valgfrit).

Ekstra strømpepind og/eller rundpind.

Det er vigtigt at vælge den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

## Tilbehør

1-2 maskemarkører.

Stoppenål.

1-2 knapper.

Garnrester.

## Strikkefasthed



14 m/22 p = 5 x 5 cm i glatstrikning.

Giv dig tid til at tjekke dine mål. Hvis de ikke passer, kan du ændre pinde- eller garntykkelse.

## Teknikker

Kabelopslag: Se her [Bente Geil](#).

Opslag med musetakker: Slå 4 m op med kabelopslag, luk af for 2 m og sæt de resterende på venstre p. Gent dette, til du har det ønskede antal m på venstre p.

Aflukning med musetakker: \*slå 2 m op med kabelopslag, luk af for 4 m\*. Gent fra \* til \* pinden ud.

## Forkortelser

1 ud højre: Saml lænken ml maskerne op med venstre p bagfra og strik denne m ret = 1 m taget ud.

1 ud venstre: Saml lænken ml maskerne op med venstre p forfra og strik den drejet ret = 1 m taget ud.


Fold og vend: Bruges i vendepinde: En vendemaske 'foldes' ved, at den tages løst af som vr, arb vendes, mens garnet føres bag masken, og masken sættes tilbage på højre p med garnet rundt om.

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

## Sådan gør du

### Venstre vante



### Manchet

- Strik opslag med musetakker, til du har 44 m. Slå endnu en m op = 45 m.
- Valgfrit: Strik opslaget med K. Bryd så K og strik tilbage med G.
- Strik frem og tilbage (rets): \*1 r, 1 vr\*. Gent fra \* til \* pinden ud.
- Strik rundt og pas på ikke at dreje maskerne. Sæt evt. en markør for omgangsstart.
- Strik Diagram A (venstre). Gent p 2-10 i alt 4 gange, eller følg tekstinstruktionerne:
- Omg 1: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- Omg 2: 3 vr, \*2 r, 1 vr, 2 r, 4 vr\*. Gent fra \* til \* til de sidste 6 m, 2 r, 1 vr, 2 r, 1 vr.
- Omg 3-4: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- Omg 5: \*2 r, 4 vr, 2 r, 1 vr\* pinden ud.
- Omg 6-7: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- Omg 8: \*2 r, 1 vr, 2 r, 4 vr\* pinden ud.
- Omg 9-10: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- Omg 11-37: Gent p 1-10 yderligere 3 gange.

## Hånd



Diagrammet læses fra højre mod venstre og nedefra og op. Gentages 5 gange på en omg og 4 gange i højden (eller til ønsket manchethøjde).


- Omg 38 (Indtagningssomg): 2 r, 1 vr, \*2 r, 2 r sm\* x 3, 2 r, 1 vr, 2 r, sæt markør, 28 vr = 42 m.
- Omg 39: 2 r, 1 vr, strik ret til 3 m før markør, 1 vr, 2 r, flyt markør, strik ret pinden ud.
- Omg 40: 2 r, 1 vr, strik ret til 3 m før markør, 1 vr, 2 r, flyt markør, strik vr pinden ud.
- Omg 41: Gent p 39.
- Omg 42: Strik ret til marker, flyt markør, strik vr pinden ud.
- Omg 43: Ret.
- Omg 44: Strik ret til marker, flyt markør, strik vr pinden ud.
- Omg 45: Ret.
- Omg 46 (Udtagningsomg): 2 r, 1 ud højre, strik ret til 1 m før markør, 1 ud venstre, 1 r, flyt markør, strik vr pinden ud.
- Omg 47-62: Gent p 43-46 yderligere 4 gange = 52 m.
- Omg 63-66: Gent p 63-66 yderligere 2 gange (eller så mange gange det er nødvendigt for, at kanten netop dækker tomlens nederste led).
- Herfra strikkes frem og tilbage i pinde. Fjern markøren for omgangsslut og fordel de sidste 30 m på omg på en rundpind og de første 22 m på 2 strømpepinde eller på en garnrest).

## Flap

- Med vrangs vendt mod dig slår du på rundpinden 28 nye m op med musetakker.

- P 1 (vrangs): Strik vr tilbage til sidste m, fold og vend.
- P 2: 1 løst af, strik ret pinden ud, vend.
- P 3: Luk af for 1 m, strik ret til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 4: 1 løst af, strik ret pinden ud, vend.
- P 5: Luk af for 1 m, strik vr til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 6: 1 løst af, strik ret pinden ud, vend.
- P 7: Luk af for 1 m, strik ret til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 8: 1 løst af, strik ret pinden ud, vend.
- P 9: Luk af for 1 m, strik vr til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 10-16: Gent p 2-8.
- P 17: Luk af for 1 m. Strik vr til de foldede m og hen over dem. Fordel de tommelfingerm, der blev at til side, på 2 strømpepinde og strik vr pinden ud.
- Luk løst af for alle tommelfingerm (bedst med den tykke p). Forts med aflukning med musetakker inden ud.

## Højre vante



## Manchet

- Strik opslagning og p 1 som på venstre vante.
- Forts med Diagram A (højre) og strik p 2-10 i alt 4 gange eller følg tekstinstruktionerne:
- P 1: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- P 2: \*2 r, 1 vr, 2 r, 4 vr\* pinden ud.
- P 3-4: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- P 5: \*2 r, 4 vr, 2 r, 1 vr\* pinden ud.
- P 6-7: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.

- P 8: 3 vr, \*2 r, 1 vr, 2 r, 4 vr\*. Gent fra \* til \*, til der er 6 m tilbage, 2 r, 1 vr, 2 r, 1 vr.
- P 9-10: \*2 r, 1 vr\* pinden ud.
- P 11-37: Gent p 2-10 yderligere 3 gange.

Diagrammet læses fra højre mod venstre og nedefra og op. Gentages 5 gange på en omg og 4 gange i højden (eller til ønsket manchethøjde).

## Hånd



- Flyt omgangsstart 1 m til højre, således at følgende omg slutter med 2 r.
- P 38 (Indtagningsomg): 28 vr, sæt markør, 2 r, 1 vr, \*1 r, 2 r sm\* x 3, 2 r, 1 vr, 1 r = 42 m.
- P 39: strik ret til marker, 2 r, 1 vr, strik ret til de sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
- P 40: Strik vr til markør, 2 r, 1 vr, strik ret til de sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
- P 41: Gent p 39.
- P 42: Strik vr til markør, flyt markør, strik ret pinden ud.
- P 43: Ret.
- P 44: Strik vr til markør, flyt markør, strik ret pinden ud.
- P 45: Ret.
- P 46 (Udtagningsomg): Strik vr til markør, flyt markør, 1 r, 1 ud højre, strik ret til 1 m før markør, 1 ud venstre, 1 r.
- P 47-62: Gent p 43-46 yderligere 4 gange = 52 m.
- P 63-66: Gent p 43-44 yderligere 2 gange (eller så mange gange, det er nødvendigt

for, at kanten netop dækker det nederste tommelfingerled).

- Herfra strikkes vanten frem og tilbage. Fjern markøren for omgangsslut og fordel de første 30 m på omgangen på en rundpind og de sidste 22 m på 2 strømpepinde (eller sæt dem på en rundpind eller garnrest).

## Flap

- Med rets vendt mod dig slår du 28 nye m op på rundpinden med opslag med musetakker. Du skal bruge garnet fra vrangs til at lave den første løkke i kabelopslaget ml maskerne på venstre p.
- P 1 (rets): Strik ret tilbage til sidste m, fold og vend.
- P 2: 1 løst af, strik vr pinden ud, vend.
- P 3: Luk af for 1 m, strik vr til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 4: 1 løst af, strik vr pinden ud, vend.
- P 5: Luk af for 1 m, strik ret til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 6: 1 løst af, strik vr pinden ud, vend.
- P 7: Luk af for 1 m, strik vr til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 8: 1 løst af, strik vr pinden ud, vend.
- P 9: Luk af for 1 m, strik ret til 1 m før den foldede m, fold og vend.
- P 10-16: Gent p 2-8.
- P 17: Luk af for 1 m. Strik ret, til du kommer til de foldede m og derefter hen over dem. Fordel de tommelfingerm, der blev sat til side, på 2 strømpepinde og strik ret pinden ud.
- Luk løst af for alle tommelfingerm (helst med en tykkere p). Forts med aflukning med musetakker pinden ud.

## Færdiggørelse

- Blok vanterne let, især flappen, og hæft alle løse ender.
- Prøv vanten på og sæt knappen fast; sy gennem både flap og vante.
- Du kan evt. hæfte flappen med endnu et par m.



## Om designeren

© 2016 [Sabine Kastner](#). Original titel [Wharariki Beach Mitts](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Sabine](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.