


Denne flotte og anderledes cardigan er let at strikke. Blot retstriking, glatstriking og rib. Den ligger i 7 størrelser op til 3XL. Her strikket i 100 % uld (farveskiftegarn) på pinde 3½, 5 og 5½ mm.

Sværhedsgrad: Nem | Tidsforbrug: Mellem | Pinde: 3½, 5, 5½

Af Leah Chapman



Dette er min ideelle efterårscardigan: enkel, varm og vamsset, i overstørrelse og med en lang manchete i rib. Den er designet til håndfarvet garn, men alt kan bruges. Der er ingen indviklede teknikker, blot retstriking, glatstriking og rib.

Den er meget velegnet som begynderprojekt, da alle stykkerne faktisk er store rektangler (se måltegningen). Der er ingen indtagninger og udtagninger. For øvede strikkere er det et hurtigt projekt.

Du starter med midterpanelet på ryggen. Det er i retstriking med selvstribende garn. Derefter samler du masker op langs siderne og strikker kroppen sidelæns. Der er inden sidesømme. Ryg og forstykker strikkes ud fra midterpanelet på ryggen i et stykke. Krave og ærmer strikkes frem og tilbage og sys fast til kroppen efter blokning.

Størrelser

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL).


Vist i str S med overvidde 86 cm og 38 cm rygbredde.

Mål

Rygbredde: 68½ (73½, 78½, 84, 86½, 89, 94) cm.

Længde: 68½ (71, 71, 73½, 73½, 76, 76) cm.

Bemærk: Kroppen på denne cardigan er meget løs. Vælg en størrelse, der er ca. dobbelt så bred som skulder til skulder på dig minus 2½ cm, undtagen for brystmål, der er over 127 cm i omkreds, hvor du vælger den største størrelse.



Materialer

Garn

(G) Knitwhits Freia Fine Handpaints Ombre Sport (100 % uld; 198 m/75 g); farve Vertigo 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6) ngl.

(K) Knitwhits Freia Fine Handpaints Flux Sport (100 % wool; 133 m/50 g); farve Tapestry 6 (7, 7, 8, 9, 9, 10) ngl.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

G: [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Drops Delight](#)

K: [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Drops Delight](#)

Strikkepinde

Rundpind 5½ mm, 60 cm eller længere.

Jumperpinde 5 mm.

Jumperpinde 3½ mm.

Brug altid den pindetykkelse, der kræves for at opnå strikkefastheden.

Stoppenål.

Nåle.

3 knapper, 2½ cm.

Strikkefasthed

16 m/24 p = 10 x 10 cm i glatstriking på de tykke p, efter blokning.

18 m/34 p = 10 x 10 cm i retstriking på de mellemtykke p, efter blokning (let strakt).



© tabatateddy

24 m/40 p = 10 x 10 cm rib 2 r, 2 vr på de små p, efter blokning (strakt).

Kommentarer



Farver i siderne: Det anbefales at bruge 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) ngl garn på samme tid, hvor du starter på samme sted i farveskiftet og skiftevis strikker 2 p fra hvert ngl. Transporter ubrudt garn op langs siden af arb.

Ærmegab: Når du laver ærmegab med opslagsmaskerne, skal du bryde garnet fra de andre ngl og sætte det til igen i kanten.

Teknikker

Løkkeopslag bagom: Se Strikkeglads leksikon [her](#). Eller på engelsk [her](#).

Forkortelser

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

Sådan gør du

Krop

- Midterpanel på ryggen
Slå 36 (38, 40, 43, 45, 48, 50) m op på de mellemtykke p med K.
- Strik retstriking, til arb måler 68½ (71, 71, 73½, 73½, 76, 76) cm, let strakt. Det er ca. 230 (238, 238, 248, 248, 256, 256) p. Luk af for alle m.



© MelinoLiesl

Venstre side

- Med rets vendt mod dig, med G og de tykke p strikker du 108 (112, 112, 116, 116, 120, 120) m op jævnt fordelt langs den ene side af midterpanelet på ryggen (ca. 4 m for hver 2½ cm).
- Strik skiftevis 2 p fra hvert ngl, hvis det er nødvendigt, og forts i glatstriking, til arb måler 24 (26, 28, 30, 30½, 31, 33) cm fra opsamlingen. Slut efter en vrangp.

Ærmegab



- Næste p (rets): Luk af for 26 (28, 30, 32, 36, 38, 40) m, strik ret pinden ud.
- Næste p (vrang): Strik vr pinden ud, slå op for 26 (28, 30, 32, 36, 38, 40) nye m med løkkeopslag bagom.
- Forts i glatstriking, til arb måler ca. 24 (26, 28, 30, 30½, 32, 33) cm fra opslag til ærmegab.

- Luk løst af.

Højre side

- Med rets vendt mod dig strikker du 108 (112, 112, 116, 116, 120, 120) m op langs den anden side af midterpanelet på ryggen med G på de tykke p (ca. 4 m for hver 2½ cm).
- Strik skiftevis 2 p fra hvert ngl, hvis det er nødvendigt, og forts i glatstriking, til arb måler 24 (26, 28, 30, 30½, 31, 33) cm opsamlingskanten. Slut efter en retp.

Ærmegab

- Næste p (vrangs): Luk af for 26 (28, 30, 32, 36, 38, 40) m, strik vr pinden ud.
- Næste p (rets): Strik ret pinden ud, slå op for 26 (28, 30, 32, 36, 38, 40) m med løkkeopslag bagom.
- Forts i glatstriking, til arb måler ca. 24 (26, 28, 30, 30½, 32, 33) cm opslag til ærmegab.
- Luk løst af.

Krave/knapbånd

- Slå 24 (24, 24, 24, 28, 28, 28) m op på de mellemtykkere p med K.
- Strik 15 (18, 18, 20½, 20½, 23, 23) cm i retstriking (ca. 52 (60, 60, 68, 68, 78, 78) p).
- *Knaphulsp 1 (rets): 9 r, luk af for 2, strik ret pinden ud.
- Knaphulsp 2 (vrangs): Strik 13 (13, 13, 13, 17, 17, 17) r, slå 2 m op med løkkeopslag bagom, strik ret pinden ud.
- Strik i retstriking, til arb måler 6½ cm fra aflukningen af sidste knaphul (ca. 20 p efter knaphulsp). Slut med en vrangp*.
- Gent fra * til * yderligere 2 gange og forts derefter i retstriking yderligere 123 (127, 128, 132, 133, 138, 138½) cm (ca. 414 (426, 430, 442, 448, 462, 464) p).
- Luk løst af.



© tabatateddy

Ærme

- Slå 58 (62, 66, 70, 82, 86, 90) m op på de mellemtykkede p med K.
- Strik 24 (24, 24, 24, 25½, 25½, 24) cm i retstriking.

Manchet

Skift til de tyndeste p.

- Næste p (rets): 2 r, (2 vr, 2 r) pinden ud.
- Næste p (vrangs): 2 vr, (2 r, 2 vr) pinden ud.
- Gent disse 2 p, til manchetten måler 19 cm.
- Luk løst af.

Færdiggørelse

- Blok alle stykker i de rette mål, før du syr dem sammen.
- Hæft alle løse ender.
- Fold begge sidepaneler midtpå ved ærmegabet og søm skuldrene fra ærmegab til kanten af midterpanelet på ryggen.



- Fold ærmerne midtpå på langs og sy sømmene. Sy ærmerne på plads i ærmegabene.
- Sæt krave/knapbånd fast med nåle op langs højre forkant, rundt om toppen af midterpanelet på ryggen og tilbage langs venstre forkant. Sy kanterne omhyggeligt

sammen uden at strække dem.

- Sy knapperne på over for knaphullerne, 5 cm inde fra den midterste kant.

Om designeren

© 2013 [Leah Chapman](#). Originaltitel [Agata](#). Udgivet i [Knitty Deep Fall 2013](#). Fotos: [Karly Stark](#). Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. [Kontakt Leah](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse. Translated with permission.