

Populært tæppe, der ikke er så svært at lave, som det umiddelbart ser ud. Der er masser af vanderækker, så det skal man være fortrolig med – eller blive det undervejs. Opskrift og links har gode forklaringer. Her i dejligt, flerfarvet uldgarn.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Højt | Pinde: 5

Af *Laura Aylor*



Størrelse

One size.

Mål

(uden kant)

Version 1: 107 x 163 cm.

Version 2: 124 x 172 cm.

Materialer

Garn

Grundfarve (G): Noro Kureyon (100 % uld; 100 m pr. 50 g).

Version 1 (flerfarvede firkanter): Forskellige farver, ca. 21 ngl. (Til 24 firkanter er 21 ngl nok, da de sidste 3 firkanter kan laves af rester).

Version 2 (strikket i et stykke): Farve 157, 20 ngl.

Kontrastfarve (K): Cascade 220 (100 % uld; 201 m pr. 100 g).

Version 1: Farve 7919.

Version 2: Farve 9454.

Begge versioner: 1 ngl Cascade 220 til den hæklede kant.

Bemærk: Kontrastfarven er valgfri; kanten kan laves i G. Men version 1 kræver en anden type garn til at sy firkanterne sammen med. Kureyon dur ikke til at sy med, da det har tendens til at knække. Et blødere, flertrådet uldgarn, fx Cascade 220, anbefales.

[Se Strikkeglads forslag til erstatningsgarn her](#)

Strikkeglad er gratis for dig, men ikke for os. Støt os, så vi kan fortsætte.

Du kan fx støtte Strikkeglad, når du bruger de forslag til erstatningsgarn, som vi udarbejder.

Hjælp os med at udarbejde garnalternativer og i øvrigt med at holde Strikkeglad.dk kørende. Indbetal et valgfrit beløb til MobilePay 8871UK – gerne mindst kr. 20.

Her er vores garnalternativ:

- [Anbefalet garn \(Rito.dk\): Drops Alaska garn](#)

Strikkepinde

5 mm jumperpinde eller rundpind til version 1. Til version 2 anbefales en lang rundpind. 6 mm pind til at lukke af med.

Tilbehør



4 mm hæklenål til aflukning + kant.
Stoppenål.

Strikkefasthed

18 m/28 p = 10 cm i glatstriking. Strikkefastheden er ikke afgørende i dette projekt.

Forkortelser

Strikning:

Fold og vend: Hold garnet til højre, sæt den næste m midlertidigt på den anden p, flyt garnet tilbage til vrangs og flyt så den løse m tilbage på den oprindelige p. Vend arb.

G: Grundfarve.

K: Kontrastfarve.

Hækling:

fm: Fastmaske.

km: Kædemaske.

lm: Luftmaske.

stm: Stangmaske.

Kommentarer

- Når du strikker denne opskrift, får dit strikketøj en 'bumpet' overflade – lidt som en æggebakke. Tag dig ikke af det – det er normalt. Det bliver fladt og glat, når det blokkes.
- Der er mange venderækker (fold og vend) i denne opskrift, og de fleste er kun nogle få masker lange. Det er besværligt at vende arbejdet så ofte, så det anbefales at lære at strikke baglæns. Teknikken kan læres [her](#).
- Når du strikker vrang i de foldede masker på p 4 og 10, skal du strikke omslagene sammen med den foldede maske ved at løfte omslaget bagfra med højre p, sætte det på den anden p og derefter strikke de to m vrang sammen.
- Når du samler op og strikker omslagene på p 5 og 11, skal du stikke højre p ind i omslaget først og derefter ind i masken. Dermed strikker du de to masker sammen.
- Mønstret er deleligt med $14 + 1$. Du kan strikke flere eller færre gentagelser pr. p, hvis du vil. Hvis du ændrer på antallet af gentagelser i længderetningen, så sørg for at strikke alle 12 p i hver gentagelse, så kurverne bliver udjævnet.
- Du kan sagtens skifte farve i version 2. Det bliver så den ene farve efter den anden i stedet for flerfarvede firkanter som i version 1.

Sådan gør du



Version 1

Version 1 består af 24 blokke, der strikkes af 1 ngl Kureyon hver. Begynd at strikke med garnenden på ydersiden af ngl. Efter 6 p kan du vælge at skifte garn, dvs. strikke med enden fra midten af ngl eller starte på et andet ngl. Bring det første garn med op langs siden. Når du bliver bedt om at skifte garn igen, går du tilbage til det første garn. Formålet med dette er at skabe mere kontrast i garnets mønster og undgå store "klatter" af samme farve.

Slå 43 m op. Strik 1 p vrang.

- P 1 (rets): Ret.
- P 2: Vrang.
- P 3: Ret.
- P 4 (vrangs): 12 vr, *fold og vend, 8 r, fold og vend, 7 vr, fold og vend, 6 r, fold og vend, 5 vr, fold og vend, 4 r, fold og vend, 20 vr*. Gent fra * til *, slut med 9 vr.
- P 5: Ret. Strik omslagene sm med de foldede m, når du kommer til dem.
- P 6: Vrang. Skift evt. garn.
- P 7: Ret.
- P 8: Vrang.
- P 9: Ret.
- P 10 (vrangs): 5 vr, fold og vend, 5 r, vend, 4 vr, fold og vend, 4 r, vend, 19 vr, *fold og vend, 8 r, fold og vend, 7 vr, fold og vend, 6 r, fold og vend, 5 vr, fold og vend, 4 r, fold og vend, 20 vr*. Gent fra * til *, slut med 16 vr. Ved enden af pinden vender du, 5 r, fold og vend, 5 vr, vend, 4 r, fold og vend, 4 vr.
- P 11: Ret. Strik omslagene sm med de foldede m, når du kommer til dem.
- P 12: Vrang.
- Skift evt. tilbage til det oprindelige garn.

Strik p 1-12 i alt 4 gange, strik så 1 p ret og luk af som vrang med en tykkere pind.
Strik i alt 24 firkanter.

Sammensyning

- Damp og blok firkanterne, før de sys sammen. De vil stadig være en smule 'bulede', men lettere at sy sammen. Sy dem sammen med madrassting.
- Det færdige tæppe er 6 firkanter langt og 4 firkanter bredt. Læg blokkene ud ved siden af hinanden for at finde ud af, hvordan de passer bedst sammen.
- Den nemmeste måde at samle tæppet på er at starte med at sy firkanterne sammen til fire store stykker og derefter sy de fire stykker sammen.
- For hver kvarte tæppe syr du to strimler, der er tre firkanter lange, og derefter syr du de lange sider af de to strimler sammen. Når alle fire stykker er samlet, sys de lange sider af de øverste to stykker sammen og derefter af de nederste. Til sidst sys de to halvdele sammen.



Version 2

Slå 183 m op. Strik 1 p vrang.

- P 1 (rets): Ret.
- P 2: Vrang.
- P 3: Ret.
- P 4: 12 vr, *fold og vend, 8 r, fold og vend, 7 vr, fold og vend, 6 r, fold og vend, 5 vr, fold og vend, 4 r, fold og vend, 20 vr*. Gent fra * til *, slut med 9 vr.
- P 5: Ret. Strik omslagene sm med de foldede m, når du kommer til dem.
- P 6: Vrang.
- P 7: Ret.
- P 8: Vrang.
- P 9: Ret.
- P 10: 5 vr, fold og vend, 5 r, vend, 4 vr, fold og vend, 4 r, vend, 19 vr, *fold og vend, 8 r, fold og vend, 7 vr, fold og vend, 6 r, fold og vend, 5 vr, fold og vend, 4 r, fold og vend, 20 vr*. Gent fra * til *, slut med 16 vr. Ved enden af pinden vender du, 5 r, fold og vend, 5 vr, vend, 4 r, fold og vend, 4 vr.
- P 11: Ret. Strik omslagene sm med de foldede m, når du kommer til dem.
- P 12: Vrang.

Strik p 1-12 i alt 24 gange, strik så 1 p ret og luk af som vrang med en tykkere pind.

Hæklet kant

Ved rets vendt mod dig sætter du K til tæppets kant med km, ca. 1½ cm fra det øverste venstre hjørne. Du skal starte med at hækle hen mod hjørnet, før du laver tæppets omkreds.

- Omg 1: 1 lm, 2 fm til hjørnet, 1 fm i hjørnet. Forts med at hækle fm rundt om tæppet med en ekstra f mi hvert hjørne. Hækl en km i den første fm for at lukke omgangen.
- Omg 2: *Spring de 2 fm over, hækl 9 stm i hjørnemasken, spring de to fm over, fm i næste fm, (spring 2 fm over, 6 stm i næste fm, spring 2 fm over, fm i næste fm) til ca. 2 fm før næste hjørnem*. Gent fra * til * yderligere 3 gange, km i km ved starten af omg.

(Når du nærmer dig et hjørne, kan det være nødvendigt at springe færre eller flere end 2 m

over for at kunne hækle ind i hjørnem. Tæl forud, så det kommer til at passe.)

Færdiggørelse



Hæft alle ender.

For at få tæppet til at ligge fladt, er det nødvendigt at blokke det i våd tilstand. Den nemmeste måde er at fylde vaskemaskinen med varmt vand og mildt uldvaskemiddel. Læg tæppet i blød i det i ca. en halv time. Centrifuger det. Glat det våde tæppe ud med hænderne, mål siderne og træk dem, så de får de rigtige mål. Lad det tørre fuldstændig, før du flytter det.

Om designeren

© 2006 [Laura Aylor](#). Trykt i *Knitty Fall 2006*. Original titel *Lizard Ridge*. Kun til personlig brug. Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt [Laura](#).

Oversat af Marianne Holmen med tilladelse af designeren. Translated with permission.